TDC 通信パッケージ(Linux)

管理者メニュー操作説明書

初版 2023年8月31日

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	担当
1.0	2023/08/31	初版	E-STAGE

目次

画面操作に関する注意点	5
管理者メニュー画面遷移図	. 6
管理者メニューの起動方法	. 7
システム起動	. 8
システムログ参照	. 9
(1)システムログリスト表示の為の条件入力と表示	. 9
システム監視	10
(1)システム稼動状況表示	10
システム環境設定操作	11
(1)登録済みデータの表示	11
(2)新規データの入力	12
(3)新規登録データの参照/修正	13
(4)新規登録データの登録	14
(5)既存データの削除	15
(6)既存データの修正	16
システム停止	17
利用者登録	18
(1)登録済みデータの表示	18
(2)新規データの入力(DIEX 汎用のみ使用)	19
(3)新規データの入力(u-DIEX のみ使用)	20
(4)新規データの入力(両方使用)	21
(5)新規登録データの参照/修正	22
(6)新規登録データの登録	23
(7)既存データの削除	24
(8)既存データの修正(接続先を変更しない場合)	25
(9)既存データの修正 (接続先を変更する場合)	26
振分け情報受信	28
(1)振分け情報受信	28
管理者メニュー終了操作	29

画面操作に関する注意点

(1) 基本操作

・キーボードより入力したい文字を入力してリターンキーを押します。

(2) 漢字入力について

・漢字入力は対応しておりません。

- (3)入力値の省略について
 - ・入力を促すメッセージに"省略可"と記されている場合、値を入力せずに次の項目の入力 に移る事ができます。省略する場合はリターンキーのみ押して下さい。
- (4)入力途中のキャンセルについて
 ・複数項目入力(システム環境設定入力等)の入力途中でキャンセルする場合は "¥¥quit" と
 入力しリターンキーを押してください。
- (5) 一覧表示途中のキャンセルについて
 - 一覧を表示している途中にキャンセルする場合は "q"を入力し、リターンキーを押して ください。
- (6) 漢字表示について
 - ・画面上に表示される文字は全てEUCコードです。 ネットワーク端末(telnet 等)でご利用になる場合、漢字コードをEUCに設定してください。
- (7)システム起動中のマスタメンテナンスについて
 - ・システムが起動している場合、システム環境設定、利用者登録では、新規、変更、削除の
 各更新処理が実行できません(一覧の表示は可能です)。これらのプログラムでデータの更新処理を行いたい場合はシステムを一度停止させた後、再度プログラムを実行してください

管理者メニュー画面遷移図



管理者メニューの起動方法

①ターミナルエミュレータ(ウィンドウ)を起動します。
 ②Uic_menu と入力しリターンキーを押します。
 ③下記の画面が表示されます。

% Uic_menu
 システム管理メニュー

 システム起動
 システムログ参照
 システム監視
 システム環境設定
 システム停止
 利用者登録
 振分情報取得

 99. 管理者画面終了
 処理番号を入力してください。==>

システム起動

①管理者メニューで1を入力します。

②<u>起動エラー発生時のみ</u>下記のような形式でエラーメッセージが表示されます。

システムログ参照

①管理者メニューで2を入力します。

②下記の条件入力メッセージが順番に表示されます。

③不正な値を入力すると"入力された値が不正です。"と表示され再入力を促します。

(1)システムログリスト表示の為の条件入力と表示

日時指定方法(1:開始終了日付指定 2:過去 XXX 日指定 3:過去 XXX 時間指定 ¥¥quit:中止)==>1 開始日時 (YYMMDDhhmm ¥¥quit:中止)を入力してください。==>0108011900 終了日時 (YYMMDDhhmm ¥¥quit:中止) を入力してください。==>0108012000 発生日時 処理シーケンス プログラムェD サフ゛フ゜ロク゛ラムID ステータス #1 01/08/01 19:19:02 0000000 FTP制御(PW9B215) 初期化(Ftp_ProcInit) A001o998 01/08/01 19:19:02 00000000 #2 管理サービス(PW9B214) 初期化(Aut_ProcInit) A001n998 #3 01/08/01 19:19:02 00000000 Y000k001 ジョブ管理(PW9B211) ジョブ管理メイン(SW9B201) #4 01/08/01 19:19:02 00000000 ログ管理(PW9B216) ログ管理メイン(SW9B201) Y000q001 #5 01/08/01 19:19:02 00000000 サービススケジュール サービススケジュールメイン S000a001 #6 01/08/01 19:19:09 0000000 システム監視(PW9B212) プロセスチェック(Sys_ProcCheck) A0011998 #7 01/08/01 19:19:09 0000000 A0011998 システム監視(PW9B212) 初期化(Sys_ProcInit)

<u>データがn件以上ある場合リターンキーを押す事で次のデータを表示します。(n:システム環境にて設定)</u> <u>qキーを押すことによりデータの表示を中止します。</u>

表示終了後メニューに戻ります。

◎入力規則

- ・開始終了日付指定:YYMMDDhhmm(西暦下2桁,月,日,時間,分)
- ・過去日:999 日まで
- ・過去時間:999時間まで

システム監視

Г

①利用者メニューで3を入力します。

(1)システム稼動状況表示

プロセス名称	起動フラグ	起動時間
sysctl		08/01
ftpctl	起動中	08/01
autctl	起動中	08/01
logctl	起動中	08/01
udxintg	起動中	19:19:02
udxmon	起動中	19:19:02
udxftp	起動中	19:19:02

表示終了後、ENTER キーを押すとメニューに戻ります。

24時間をすぎると日付表示に変わります。

システム環境設定操作

①管理者メニューで4を入力します。

②下記の登録済みリストが表示されます。(1件もデータがない場合は、リスト表示はありません。)
 ③データ登録/修正時、不正な値を入力すると"入力された値が不正です。"と表示され再入力を促します。

(1)登録済みデータの表示

	環境名	キー名	データ
#1	Customer Code (self-code)	customer_code	
#2	Connection Type	connect_type	2
#3	Connection Timeout	time_ftpctr	60
#4	Management Server Timeout	time_aut	90
#5	Demand Transmitting Timeout	time_ftpsend	30
#6	Response Receiving Timeout	time_ftprecv	30
#7	Local Storage Path Name	local_keep_path	/export/home/ftm/tns/local
#8	Module Path Name	module_path	/export/home/ftm/tns/bin
#9	Log Path Name	log_path	/export/home/ftm/tns/log
======	= MORE ======		

<u>登録済みのデータが1件もない場合はこのリスト表示はありません。</u>

<u>データがn件以上ある場合リターンキーを押す事で次のデータを表示します。(n:システム環境にて設定)</u> <u>gキーを押すことによりデータの表示を中止します。</u>

<u>全てシステムの実行に関わる項目です。操作は慎重に行ってください。</u>

(2) 新規データの入力

・登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>1

・処理番号1を入力すると以下の内容が表示されますのでデータを順番に入力してください。

・全てのデータを入力する必要があります。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>1

環境名 (MAX32 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>ENV999 キー名 (MAX32 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>KEY_999

データ (MAX128 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>/export/home

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1

◎入力規則

- ・環境名:英数字、一部記号、全角半角文字のみ ・キー名:英数字、一部記号のみ
- ・データ:英数字、一部記号のみ

(3)新規登録データの参照/修正

・新規登録時、全てのデータを入力すると以下の内容が表示されます。

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1

・処理番号1を入力すると以下の内容が表示されます。 修正する場合は該当項目の左側にある数字を入力してください。

・参照のみの場合は99を入力してください。

1∶環境名 2∶キー名	ENV999 KEY 999			
3:データ	/export/home			
 修正する項目番号(99 で中止)を入力してください。==>2 キー名 (MAX32 バイト ¥¥quit:中止)を入力してください。==>KEY_9871				

(4) 新規登録データの登録

・新規登録時、全てのデータを入力すると以下の内容が表示されます。

・登録処理後は削除、修正が可能です。

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1

・処理番号2を入力すると登録されます。

・登録時、登録しようとしているキー名が既にマスタに 存在する場合以下の内容が表示され登録処理は実行されません。

・この場合キー名を変更するか、既存のキー重複データを削除してください。

(5) 既存データの削除

・登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>2

・処理番号2を入力すると以下の内容が表示されます。

処理するデータのレコード番号もしくはキー名(¥¥:中止)を入力してください。==>#3

・処理が正常に終了すると以下の内容が表示されます。

処理番号(1:別のデータを処理 99:メニューに戻る)を入力してください。==>1

・エラーが発生した場合以下のような形式でエラーメッセージが表示されます。

(6) 既存データの修正

・登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>3

・処理番号3を入力すると以下の内容が表示されます。

ENV999 KEY 999

/export/home

処理するデータのレコード番号もしくはキー名(¥¥:中止)を入力してください。==>TEST01

以下のように登録内容が表示されます。

1:環境名 キー名 2:データ

修正する項目番号(99 で中止)を入力してください。==>2 キー名 (MAX32 バイト ¥¥quit:中止)を入力してください。==>/export/home/data

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>2

処理番号2を入力すると登録されます。

キー名はキー項目の為、修正できません。変更する場合は一旦削除し再登録してください。

システム停止

①管理者メニューで 5 を入力します。

②<u>停止エラー発生時のみ</u>下記のような形式でエラーメッセージが表示されます。

利用者登録

①管理者メニューで 6 を入力します。

②下記の登録済みリストが表示されます。(1件もデータがない場合はリスト表示はありません。)
③データ登録/修正時、不正な値を入力すると"入力された値が不正です。"と表示され再入力を促します。

(1)登録済みデータの表示

	利用者 ID	パスワード種別	接続先	取引先コート	° 7° ¤ta ID	管理サーバID
#1	User1	0001	両方	TCDE8489	USER1@UDCOM	95969093
#2	User2	0002	DIEX 汎用	TCDE8490	なし	959G9094
#3	User3	0003	u-DIEX	TCDE8491	USER3@UDCOM	なし
#4	User4	0004	両方	TCDE8502	USER4@UDCOM	959G9096
#5	User5	0005	DIEX 汎用	TCDE6001	なし	959G9097
#6	User6	0006	u-DIEX	TCDE8674	USER6@UDCOM	なし
#7	User7	0007	両方	TCDE8801	USER7@UDCOM	959G9099
#8	User8	0008	DIEX 汎用	TCDE9801	なし	959G91000
#9	User9	0009	u-DIEX	TCDE6601	USER9@UDCOM	なし
====== MORE ======						

<u>登録済みのデータが1件もない場合はこのリスト表示はありません。</u>

<u>データがn件以上ある場合リターンキーを押す事で次のデータを表示します。(n:システム環境にて設定)</u> <u>qキーを押すことによりデータの表示を中止します。</u>

(2)新規データの入力(DIEX 汎用のみ使用)

登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>

- 処理番号1を入力すると以下の内容が表示されますのでデータを順番に入力してください。
- ・ 全てのデータを入力する必要があります。

```
接続先(1:DIEX 汎用のみ 2:u-DIEX のみ 3:両方 99:中止)を入力してください。==>1
<共通情報>---
利用者ID
                (MAX20 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>User1
                (MAX4 バイト ¥¥quit:中止)
パスワード種別
を入力してください。==>0002
取引先コード
                (MAX8 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>TCODE1
<DIEX 汎用固有情報>-------
          (MAX24 バイト ¥¥quit:中止)
管理サーバID
を入力してください。==>USERID002
管理サーバパスワード
               (MAX24 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>PASSWORD
処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1
```

◎入力規則

- 利用者 ID
 :制約無し(英数字推奨)(キー項目)
- ・取引先コード
 :大英数字
- ・パスワード種別
 : 英数字(キー項目)
- ・管理サーバID : 英数字
- ・管理サーバパスワード : 英数字

※キー項目は既に登録されている値を登録しようとするとエラーになります。

※種別"0001"(デフォルト)のデータは必ず必要です。

※利用者登録が5を超える時は"導入手順書"の "8.利用者数が5を超える時のOS設定"に 従ってOSの設定を変更してください。

(3)新規データの入力(u-DIEX のみ使用)

登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>

- 処理番号1を入力すると以下の内容が表示されますのでデータを順番に入力してください。
- ・ 全てのデータを入力する必要があります。

```
接続先(1:DIEX 汎用のみ 2:u-DIEX のみ 3:両方 99:中止)を入力してください。==>2
<共通情報>---
利用者ID
        (MAX20 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>User1
                 (MAX4 バイト ¥¥quit:中止)
パスワード種別
を入力してください。==>0002
取引先コード (MAX8 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>TCODE1
<u-DIEX 固有情報>----
プロセスID (MAX16 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>0999U03@UDCOM
仮パスワード
          (MAX24 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>PASSWORD
本パスワード (MAX8 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>PASSWORD
プロセス固有情報のパス (MAX100 バイト ¥¥quit:中止)
を入力してください。==>/DIEX_SHR_T/PROCESS
        (MAX100 バイト ¥¥quit:中止)
受信パス1
を入力してください。==>/DIEX_SHR_T/DCS01-0999U03
```

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1

(4)新規データの入力(両方使用)

• 登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>

- 処理番号1を入力すると以下の内容が表示されますのでデータを順番に入力してください。
- 全てのデータを入力する必要があります。

接続先(1:DIEX 汎用のみ 2:u-DIEX のみ 3:両方 99:中止)を入力してください。==>3 <共通情報>------(MAX20 バイト ¥¥quit:中止) 利用者ID を入力してください。==>User1 パスワード種別 (MAX4 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>0002 (MAX8 バイト ¥¥quit:中止) 取引先コード を入力してください。==>TCODE1 <DIEX 汎用固有情報>----管理サーバID (MAX24 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>USERID002 管理サーバパスワード (MAX24 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>PASSWORD <u-DIEX 固有情報>------(MAX16 バイト ¥¥quit:中止) プロセスID を入力してください。==>0999U03@UDCOM 仮パスワード (MAX24 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>PASSWORD 本パスワード (MAX8 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>0999PASS プロセス固有情報のパス (MAX100 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>/DIEX_SHR_T/PROCESS 受信パス1 (MAX100 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>/DIEX_SHR_T/DCS01-0999U03 処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1

(5) 新規登録データの参照/修正

・ 新規登録時、全てのデータを入力すると以下の内容が表示されます。

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>1

- 処理番号1を入力すると以下の内容が表示されます。修正する場合は該当項目の左側にある数字を、入力してください。
- ・ 参照のみの場合は 99 を入力してください。

処理番号(1∶登録内容参照/修正 2∶登録 99∶中止)を入力してください。==>1

<登録内容の表示>	
1. 利用者 I D	User1
2. パスワード種別	0001
3. 取引先コード	TCODE1
4. プロセスID	0999U03@UDCOM
5. 仮パスワード	PASSWORD
6.本パスワード	0999PASS
7. プロセス固有情報のパス	/DIEX_SHR_T/PROCESS
8. 受信パス 1	/DIEX_SHR_T/DCS01-0999U03

修正する項目番号(99 で中止)を入力してください。==>3 取引先コード (MAX8 バイト ¥¥quit:中止)を入力してください。==>MSGID01

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>

◎入力規則

・利用者ID	:制約無し(英数字推奨)(キー項目)
・パスワード種別	:英数字(キー項目)
・取引先コード	: 大英数字
・プロセスID	: 大英数字、一部記号
・仮パスワード	:英数字
・本パスワード	: 大英数字
・プロセス固有情報パス	:英数字、"."、"-"、"_"、"/"
・受信パス1~10	:英数字、"."、"-"、"_"、"/"

(6)新規登録データの登録

- ・ 新規登録時、全てのデータを入力すると以下の内容が表示されます。
- · 登録処理後は削除、修正が可能です。

処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>2

- 処理番号2を入力すると登録されます。
- ・ 登録時、登録対象の利用者 I Dが既にマスタに存在する場合は、以下の内容が表示され登録処理は、 実行されません。

・ この場合利用者 IDを変更するか、既存のキー重複データを削除してください。

(7) 既存データの削除

• 登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>2

処理番号2を入力すると以下の内容が表示されます。

処理するデータのレコード番号もしくは利用者ID(¥¥:中止)を入力してください。==>#3

処理が正常に終了すると以下の内容が表示されます。

処理番号(1:別のデータを処理 99:メニューに戻る)を入力してください。==>1

エラーが発生した場合以下のような形式でエラーメッセージが表示されます。

(8) 既存データの修正(接続先を変更しない場合)

登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>3

処理番号2を入力すると以下の内容が表示されます。

処理するデータのレコード番号もしくは利用者ID(¥¥:中止)を入力してください。==>#3

レコード番号もしくは利用者IDを入力すると以下の画面が表示されます。

接続先を変更しますか?(1:変更する 2:変更しない 99:中止) ==>2

以下のように登録内容が表示されます。

接続先を変更しますか?(1∶変更する	る 2∶変更しない 99∶中止) ==>2			
<登録内容の表示>				
接続先	両方使用			
利用者ID	User1			
パスワード種別	0001			
1. 取引先コード	TCODE1			
管理サーバ ID	SRV1DU03			
プロセスID	0999U03@UDCOM			
2. 受信パス 1	/DIEX_SHR_T/DCS01-0999U03			
3. 受信パス 2				
4. 受信バス3				
0.				
7. 文信ハへ O 9. 平信パファ				
0. 受信バス / 9. 受信パス 8				
10 受信パス 9				
11. 受信パス10				
修正する項目番号(99 で中止)を入力してください。==>2				
取引先コード (MAX8 バイト ¥¥c	quit:中止)を入力してください。==>MSGIDO1			
処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>				

処理番号2を入力すると登録されます。

<u>利用者 I D、本パスワード、プロセス固有情報は、修正できません。変更する場合は一旦削除し再登録して</u> <u>ください。</u>

(9) 既存データの修正(接続先を変更する場合)

登録済みリスト表示後(既存データが存在した場合)、以下の内容が表示されます。

処理番号(1:新規登録 2:削除 3:修正 99:メニューに戻る)を入力してください。==>3

処理番号2を入力すると以下の内容が表示されます。

処理するデータのレコード番号もしくは利用者 ID(¥¥:中止)を入力してください。==>#3

レコード番号もしくは利用者IDを入力すると以下の画面が表示されます。

接続先を変更しますか? (1:変更する 2:変更しない 99:中止) ==>1

接続先を変更する場合、以下の画面が表示されます。

変更する接続先 (現在値:DIEX(汎用)2:u-DIEX(汎用)のみ 3:両方使用 99:中止) を入力してください==>2

変更する接続先を入力すると以下のように変更に必要なデータの入力画面が表示されます。

接続先を変更しますか?(1:変更する 2:変更しない 99:中止) ==>1 変更する接続先(現在値:DIEX(汎用)2:u-DIEX(汎用)のみ 3:両方使用 99:中止)を入力してください==>2 <u-DIEX 固有情報>------プロセスID (MAX16 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>0999U03@UDCOM 仮パスワード (MAX24 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>PASSWORD 本パスワード (MAX8 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>PASSWORD プロセス固有情報のパス (MAX100 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>/DIEX_SHR_T/PROCESS 受信パス1 (MAX100 バイト ¥¥quit:中止) を入力してください。==>/DIEX_SHR_T/DCS01-0999U03 処理番号(1:登録内容参照/修正 2:登録 99:中止)を入力してください。==>

処理番号2を入力すると登録されます。

- ・ 共通情報についてはそのまま流用されます。取引先コードの変更が必要な場合は、
 処理番号1を入力し、一旦登録内容を表示後、修正を行ってください。
- 接続先を変更した場合、登録前でも変更前の接続先の情報は参照できません。
 (DIEX(汎用)、u-DIEX(汎用)→両方使用を除く)
 内容を参照する場合は一度処理を中止し、再度、新規登録/修正/削除の処理選択画面より選択し 直してください。
- ・ 修正時受信パス2~10の内容を削除する場合は、入力せずに ENTER キーを押してください。 なお、受信パス1については必須項目の為、内容を削除することはできません。

振分情報受信

①管理者メニューで7 を入力します。

(1) 振分情報受信

処理番号(1:受信 2:強制受信 99:中止)を入力してください。==>

・前回受信した情報も受信したい場合は "2. 強制受信 "を入力してください。

管理者メニュー終了操作

①管理者メニューで 99 を入力します。