6.1.14. プロパティ

プロパティは、データとフォルダで表示内容が異なります。この章でデータとフォルダのプロパティ表示を 分けて説明します。

◆データの場合


【機能説明】

[機能概説]

データの名称、容量、未読/既読などのデータ詳細情報、作成者の名前や会社名などの作成者情報、有効期限や回答期限などの期限情報、ログオンユーザや送信先ユーザなどのデータに対する操作履歴が表示されます。

データの作成者とサービスオーナは、属性を変更することができます。

[イメージ図]



※ イメージ図は、『設計太郎さんが、自分がアップロードした u-DIEX 上の"/部品見積サービス/依頼/"配下のプロペラシャフトのプロパティ画面で設定内容・操作履歴を確認し、属性を変更する』流れを表しています。

[主な機能]

① データ情報

データの名称、u-DIEX 上の保管場所、容量、未読/既読、コメントを確認することができます。

② 作成者情報

データの作成者の名前、ユーザ ID/プロセス ID、組織名、組織コード、会社名、会社コードを確認することができます。

③ 期限

データの有効期限、回答期限、公開日時を確認することができます。

④ 操作履歴

ログオンユーザのデータに対する操作履歴を確認することができます。ログオンユーザがオーナまたはスーパーユーザまたはデータ作成者の場合は、"送信先ユーザ別/全て"の操作履歴も確認することができます。

⑤ 属性の変更

データの作成者とサービスオーナが、プロパティ画面から変更可能な属性は以下の通りです。

データ種類	変更可能な属性
ファイル	名称、コード形式、有効期限、回答期限、公開日時、コメント、送信先
パッケージ	名称、有効期限、回答期限、公開日時、コメント、送信先
パッケージフォルダ	名称
パッケージファイル	名称

[その他の機能]

⑥ページ制御

操作履歴で一度にブラウザに表示できるデータは100件です。それ以上のデータを表示する場合、ページ制御により次ページに100件表示されます。


【画面を用いた操作説明】

イメージ図のプロパティ作業順序を、Web-EDI 画面を用いて説明します。

●データのプロパティ表示


- ① プロパティを表示するデータの格納されているフォルダまたはパッケージフォルダをフォルダツリーから 選択します
- ② プロパティを表示するデータの選択をチェックします
- ③「プロパティ」ボタンをクリックします





④ データの詳細情報が表示されます

▼パッケージプロパティ画面




- ⑤ データの属性を変更します。
- ⑥「変更」ボタンを押します。



- ⑦ 変更箇所(赤色で表示されます)を確認します。
- ⑧「OK」ボタンを押します。
- ▼パッケ―ジプロパティ変更確認画面




⑨「OK」ボタンを押します。



[操作履歴]

▼ログオンユーザ



▼送信先ユーザ別



▼全て




<補足説明>パッケージの作成者でない、一般ユーザのプロパティ画面



[操作履歴]

▼ログオンユーザ




◆フォルダの場合

【機能説明】

[機能概説]

フォルダの名称、未読/既読、コメントなどのフォルダ詳細情報、作成者の名前や会社名などの作成者情報、有効期限や回答期限などの期限情報、オーナ/スーパーユーザ/ユーザのアクセス権情報とロールー覧が表示されます。

[イメージ図]



※ イメージ図は、『サービスオーナである設計太郎さんが、u-DIEX 上の"/部品見積サービス/依頼/"フォルダのプロパティ画面でロールー覧を確認する』流れを表しています。

[主な機能]

① フォルダ情報

フォルダの名称、u-DIEX 上のアドレス、未読/既読、作成日、更新日、コメントが確認できます。

② 作成者情報

フォルダの作成者の名前、ユーザ ID、組織名、組織コード、会社名、会社コードが確認できます。

③ 期限

データの有効期限、回答期限、公開基値が確認できます。

4 アクセス権

ログオンユーザがスーパーユーザの場合、ユーザとスーパーユーザのアクセス権を確認することができます。ログオンユーザがオーナの場合、さらにオーナのアクセス権も確認することができます。ログオンユーザが一般ユーザの場合、アクセス権は表示されません。

⑤ ロール一覧

ログオンユーザがスーパーユーザの場合、ユーザロール一覧とスーパーユーザロール一覧を確認することができます。ログオンユーザがオーナの場合、さらにオーナロール一覧も確認することができます。ログオンユーザが一般ユーザの場合、ロール一覧は表示されません。

【画面を用いた操作説明】

イメージ図のプロパティ作業順序を、Web-EDI 画面を用いて説明します。

●フォルダのプロパティ表示


- ① プロパティを表示するフォルダの格納されているサービスまたはフォルダをフォルダツリーから選択します
- ② プロパティを表示するフォルダの「選択」をチェックします
- ③ 「プロパティ」ボタンをクリックします

▼Web-EDI 情報一覧画面



④ フォルダのプロパティ画面が表示されます

▼フォルダプロパティ画面




⑤ ロールー覧を表示します


▼フォルダプロパティ画面




[ロール一覧]



▼スーパーユーザ



▼ユーザ



<補足説明>一般ユーザのプロパティ画面

