

イントラ SSL Type-L2 利用者(Mac)移行マニュアル

第 1.0 版(2026 年 7 月 9 日)

株式会社トヨタシステムズ

改訂履歴

日 付	版 数	改 訂 内 容
2026/7/9	1.0	初版作成

目次

1. はじめに	3
1.1 本書の目的	3
1.2 本書の適用範囲	3
1.3 設定ケースについて	3
2. 利用までの流れ	4
2.1 イントラ SSL Type-L からイントラ SSL Type-L2 サービスへの移行について	4
3. イントラ SSL Type-L の(ID/パスワード)確認	5
4. 初回ログイン	6
5. 証明書のインポート	8
6. Edge Client のアンインストール	12
7. Global Protect のインストール	13
8. VPN 接続	15
9. 旧証明書の削除	18
10. Appendix	20
10.1 パスワード変更	20
10.2 問い合わせ先	22

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、トヨタシステム株式会社が提供するイントラ SSL Type-L を利用する Mac 端末のユーザが、イントラ SSL Type-L2 サービスに移行する際の移行マニュアルである。

Mac 端末のユーザが、システム接続に必要となる証明書のインストール、クライアントソフトウェアのインストールなど適切な方法で実施できるようにすること目的とする。


1.2 本書の適用範囲

イントラ SSL Type-L2 サービスを利用する Mac 端末においてのみ適用することとする。

なお、本書に記載する画面イメージのユーザ名・表示内容等はサンプルのため、実際の画面は利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

1.3 設定ケースについて

現在のイントラ SSL (Type-L) の契約、および、利用するイントラ SSL Type-L2 のサービスによって、実施する手順が異なる。下記フローチャートに沿って、指定されたケース番号の手順のみ実施することとする。



2. 利用までの流れ

2.1 イントラ SSL Type-L からイントラ SSL Type-L2 サービスへの移行について

下記の段階を経由することで移行が完了する。

なお、認証方式は、ユーザ認証 (ID/PW) + クライアント証明書の多要素認証のみとなる。

本書の項番	実施事項
3	イントラ SSL Type-L の (ID/パスワード) 確認
4	初回ログイン
5	証明書のインポート
6	Edge Client のアンインストール
7	Global Protect のインストール
8	VPN 接続
9	旧証明書の削除
-	アプリケーション接続

3. イントラ SSL Type-L の(ID/パスワード) 確認

実施対象: ケース⑤、ケース⑥

端末登録完了通知メールから、現在利用しているイントラ SSL Type-L の ID をご確認ください。

※バックアップ作業が必要な場合に使用します。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

差出人:	□イントラSSL運用窓口 <helpdesk@d-cruise.co.jp>
宛先:	
C C:	
件名:	[イントラSSL]端末登録完了通知 (@typelp) 2018/01/23 14:21:58

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。
お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

※本メールに返信しないでください。

様

登録メールアドレス :
接続 ID :
初期パスワード :

トヨタデジタルクルーズ イントラ SSL 運用窓口でございます。
この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、
誠にありがとうございます。

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック
<https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
2. 接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

※メールサンプル



ご自身で設定したパスワードを忘れてしまった場合、法人管理者へ問合せを実施してください。

4. 初回ログイン

実施対象: ケース⑤、ケース⑥

(1) 端末登録完了通知メールを受信

本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:ss



※メールサンプル

(2) 端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

URL	https://l2-ua.toyotasystems.jp
-----	---

1. 以下 URL をクリック
<https://l2-ua.toyotasystems.jp>
2. 初期パスワード、新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
3. パスワードの登録後は以下 URL からログイン
<https://l2-ua.toyotasystems.jp>

※メールサンプル



ポップアップが表示された場合は「閉じる」をクリック

(3) 端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック

※認証ページ

※メール本文

(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」を入力し「Change」ボタンをクリック

- ・現在のパスワード: 初期パスワード
- ・新しいパスワード: 任意 ※8 文字以上英数字又は記号
- ・新しいパスワード(確認): 同上

以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

5. 証明書のインポート


実施対象: ケース⑤、ケース⑥

(1)「safari」を開き、以下 URL へ接続。


URL	https://l2-ua.toyotasystems.jp
-----	---




(2)ポップアップが表示された場合は「閉じる」をクリック




(3)「インポートアプリのダウンロード」をクリックし、アプリをダウンロード。



[ダウンロードされるアプリ]




(4) ダウンロードしたアプリをインストール。
「続ける」をクリック



(5)「インストール」をクリック



(6)管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック




(7)「閉じる」をクリック



(8)手順(3)でインストールしたインストーラー削除する場合は、「ゴミ箱に入れる」をクリック


※上記画面は環境により表示されないことがあります。表示されないことによる動作上の影響はありません。



(9) UA に接続 ID と変更後のパスワードを入力し「ログイン」をクリック



(10) ポップアップの「許可」をクリック




(11) 手順(4)でインストールしたアプリが自動で起動するため、「証明書のインポート」ボタンをクリック



(12) 管理者情報を入力し、「設定をアップデート」をクリック



(13) 「OK」をクリック



(14)「ログアウト」をクリックすることでアプリを終了する



⚠ インポートアプリがインストールされていない場合、以下画面が表示される

以上で証明書のインポートは完了です。

6. Edge Client のアンインストール

実施対象: ケース⑤、ケース⑥

アンインストール方法については、以下 Apple 社のページをご参照ください。

[Mac でアプリを削除またはアンインストールする - Apple サポート \(日本\)](https://support.apple.com/ja-jp/102610)

(<https://support.apple.com/ja-jp/102610>)

7. Global Protect のインストール

実施対象: ケース⑤、ケース⑥

(1) 以下 URL からサービスサイトにアクセスし、「VPN クライアントソフト(MacOS 端末)」をクリックし、ダウンロードする。

URL	https://www.toyotasystems.com/service/network/intra-ssl-l2/
-----	---

VPNクライアントソフト(MacOS端末)

インストーラー >



(2) ダウンロードされたインストーラーを実行する



(3) 以下手順でインストールウィザードが実行される。「続ける」をクリック




(4) 「続ける」をクリック



(5) 「インストール」をクリック



(6) 管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック



(7) 「閉じる」をクリック

以上で Global Protect のインストールは完了です。

8. VPN 接続

実施対象: ケース⑤、ケース⑥




(1) 「Global Protect」のアイコンをクリック

(2) 「Portal(ポータル)」に以下情報を入力し、「接続」をクリック

URL(ATI 接続) @pati ユーザはこちら	ATI.gpcloudservice.com
URL(Wide 接続) @pwide ユーザはこちら	Wide.gpcloudservice.com





The image shows the GlobalProtect login interface. At the top, there is a Palo Alto Networks logo and the text 'GlobalProtect'. Below this is a network diagram icon. The text 'Enter login credentials' is displayed. There are two input fields: 'ユーザー名:' (Username) with the placeholder 'username' and 'パスワード:' (Password) with the placeholder 'パスワード'. Below these fields are two buttons: '接続' (Connect) in blue and 'キャンセル' (Cancel) in light blue.



(3) 認証画面から「username」と「パスワード」を入力し、「接続」をクリック



誤ったログイン情報を入力した場合、5 回失敗すると一定時間ログイン出来なくなるためご注意ください



接続中、以下ポップアップが表示された場合はダウンロードを選択せず、「後にする」、「OK」をクリックしてください。





(4)タスクバーにアイコンが表示されます



(5)アイコン上でクリックすると「接続済み」と表示されます。

以上で接続は完了です。アプリケーションをご利用ください。

9. 旧証明書の削除


実施対象: ケース⑤、ケース⑥

下記手順は、イントラ SSL Type-L2 に VPN 接続出来ることを確認後に実施ください。




また、**削除対象**は手順 3 で確認したイントラ SSL Type-L で利用していた証明書です。

手順 5 でインポートしたイントラ SSL Type-L2 用の新しい証明書と間違えないようご確認ください。



(1) キーチェーンアクセスを開く


※パスワード入力を求められた場合はログインパスワードを入力ください



(2) すべての項目を選択し、手順 3 で確認した証明書の接続 ID 名で検索

※旧証明書:「*@typel」「*@typelp」

新証明書:「*@pati」「*@pwide」



(3) 表示された証明書を展開し、表示された「Imported Private Key」を右クリックし削除

※パスワード入力を求められた場合はログインパスワードを入力ください



(4) 表示された証明書を右クリックし
削除

※パスワード入力を求められた場合
はログインパスワードを入力ください

選択した証明書が削除されたことを確認し、完了です。

10. Appendix

10.1 パスワード変更

(1)以下 URL へ接続

URL

<https://l2-ua.toyotasystems.jp>

インポートアプリのインストールを実施していない場合は、「インポートアプリのダウンロード」をクリックしてインストールを行ってからログインしてください。

閉じる

ポップアップが表示された場合は「閉じる」をクリック



※接続後の画面



(2)「パスワード変更」ボタンをクリック

[パスワードの変更]

パスワードの変更

 **パスワードの入力**

このページはパスワードの変更を登録を行います。
 フォームに接続ID、パスワードを入力してください。
 全項目入力必須です。空欄のフォームがある場合は、パスワード変更は完了しません。
 パスワードは6文字以上の英数字または記号で入力してください。
 その他のパスワードポリシーは下記FAQより「パスワードポリシーを教えてください」を参照ください。
[FAQ](#)

▶ **パスワードの入力**

接続ID ★:

現在のパスワード ★:

新しいパスワード ★:

新しいパスワード(確認) ★:

- ・接続 ID
- ・現在のパスワード: 初期パスワード
- ・新しいパスワード: 任意 ※8 文字以上英数字又は記号
- ・新しいパスワード(確認): 同上

[パスワードの変更]

パスワードの変更

 **パスワードの変更**

パスワードの変更が完了しました。
 ブラウザを開いてください。



現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へパスワードリセットの依頼をしてください。

10.2 問い合わせ先

お問い合わせは以下連絡先へご連絡ください。

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
問い合わせサイト	https://ts-customer-center.custhelp.com/