イントラ SSL Type-L(ATI 接続)

端末利用者接続マニュアル

iOS 版[F5 Access Legacy 利用者向け]

Ver1.7

株式会社トヨタシステムズ



改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2015/10/12
1.1	パスワード変更手順追加	2016/2/8
1.2	FAQ サイトのアドレス変更	2016/10/26
1.3	VPN 接続ソフトのバージョンアップに伴う画像変更	2017/3/23
1.4	パスワード設定の画像更新	2017/5/9
1.5	・パスワード有効期限の変更	2018/8/27
	・各種通知メールの件名を修正	
	・VPN 接続ソフトのバージョンアップに伴う名称、画像変更	
1.6	· 社名変更	2019/1/1
1.7	・パスワード有効期限を無期限に変更	2019/4/1



目次

改定履歴		
はじめにお読みく	、ださい	4
利用までの流れ.		ē
1.F5 Access Le	gacy インストール	6
2.初回ログイン		ε
3.証明書インスト	〜―ル	
3.5.オンデマント	、設定	
4-1.VPN 接続	【ID/PW 認証のみ】	
4-2.VPN 接続	【ID/PW+端末認証】	
4-3.VPN 接続	【端末認証のみ】	
5.パスワード変動	<u> </u>	30
[参考]トラブルシ	/ユート	
FAQ サイト		
問い合わせ先		



はじめにお読みください

画面イメージのユーザー名・表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

iOS12 以降の OS をご利用の場合、本マニュアルは利用できません。

F5 Access 利用者向けのマニュアルをご利用ください。



利用までの流れ

STEP	ID/PW 認証	ID/PW+端末認証	端末認証
1	F5 Access Legacy インストール		
2	初回ログイン		
3	- 証明書のインストール		
3.5	-	-	オンデマンド設定
			(※任意)
4	VPN 接続	VPN 接続	VPN 接続
	(ID/PW)	(ID/PW+端末認証)	(端末認証)
	アプリケーションのご利用		



1.F5 Access Legacy インストール

(1)「App Store」をタップ




(2) 「検索」ページから「f5」と入力し、「f5 access legacy」をタップ





(3) 「入手」>「インストール」の順にタップ

「F5 Access Legacy」がインストールされる



(4) 「F5 Access Legacy」を起動すると「ユーザー同意書」が表示されるので 「有効」をタップ



以上で「F5 Access Legacy」のインストールは完了です。



2.初回ログイン


- (1) 端末登録完了通知メールを受信
 - ※本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

[メールサンプル]





(2) 端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

URL https://ssl-ua.d-cruise.jp

[メールサンプル]

以下の手順に従い、バスワードの登録を行ってください。


<u>1. 以下 IIRI をクリック</u>

https://ssl-ua.d-cruise.jp/

- 2.接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
- 3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
- 4. バスワード登録後、接続

[接続後の画面]





(3) 端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を 入力し、「ログイン」ボタンをクリック。

[認証ページ]

[メール本文]





登録ノールアドレス: 接続 ID: 初期パスワード: イントラ SSL 運用窓口でございます。 この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、 誠にありがとうございます。

(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。





1 : 現在のパスワード → 初期パスワード

2 : 新しいパスワード → 任意 ※6 文字以上英数字又は記号

: 新しいパスワード(確認) → 同上





以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

認証方式が ID/PW の場合→4-1.VPN 接続へ

認証方式が ID/PW+証明書、証明書のみ場合→3.証明書インストールへ すすんでください。

※認証方式がわからない場合は、法人管理者へお問合せください。



3.証明書インストール

(1)以下 URL へ接続。

URL

https://ssl-ua.d-cruise.jp

[接続後の画面]






(3)「接続 ID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック。




(4)ログイン後の画面から「証明書のインポート」をクリック。







以下画面が表示されるので「インストール」をタップ




さらに、パスコードが求められるので端末に設定されているものを入力





「インストール」> 「インストール」> 「完了」と順にタップ



 \downarrow



 \downarrow



以上で証明書のインストールは完了です。



3.5.オンデマンド設定

(1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



(2) 「接続先設定」 > 「接続先の追加」の順にタップ

[iPad 画面]








(3) 以下、情報を入力し、「ドメインリスト」をタップ

1	接続先名	任意
2	サーバ	ssl-l.d-cruise.jp/sm3
3	証明書の使用	ON
4	証明書	****@typel ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID
5	オンテ゛マント゛接続	ON

[設定画面]





- (4) 「必要に応じて接続」の項目から「ドメインの追加」をタップ、 ご利用アプリケーションのドメインを入力し、「完了」をタップ
- 6 必要に応じて接続 任意(ご利用アプリケーションのドメイン名)



(5) 「設定」>「保存」の順にタップ



以上でオンデマンド設定は完了です。




4-1.VPN 接続 【ID/PW 認証のみ】

(1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



(2) 「新規追加」をタップ

[iPad 画面]






(3) 以下、情報を入力し、「保存」をタップ

1	接続先名	任意
2	サーバ	ssl-l.d-cruise.jp/sm1
3	ユーザ名	****@typel ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID

[設定画面]

[端末登録完了通知メール文面]





(4) 「接続」をタップ

[iPad 画面]

[iPhone 画面]



J

「Password」を入力し、「OK」をタップ



 \downarrow



[iPad 画面]

[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。



4-2.VPN 接続 【ID/PW+端末認証】

(1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



(2) 「接続先設定」 > 「Intra-SSL-TypeL」の設定をタップ

[iPad 画面]







(3) 以下、情報を入力し、「保存」をタップ

1 ユーザ名

****@typel ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID

[設定画面]

[端末登録完了通知メール文面]



(4) 「接続」をタップ

[iPad 画面]







「Password」を入力し、「OK」をタップ





[iPad 画面]




画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。



4-3.VPN 接続 【端末認証のみ】

(1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



(2) 「接続」をタップ

[iPad 画面]







[iPad 画面]

[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

★3-5 オンデマンド設定をご利用の場合はアプリケーションへ接続するだけで自動的に VPN 接続されます。



5.パスワード変更

(1) 以下 URL へ接続

URL

https://ssl-ua.d-cruise.jp

[接続後の画面]






(2)「パスワード変更」ボタンをクリック



(3) 「接続 ID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、 「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。





1 : 接続 ID

2 : 現在のパスワード


3 : 新しいパスワード → 任意 ※6 文字以上英数字又は記号

: 新しいパスワード(確認) → 同上

🕂 現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へ

パスワードリセットの依頼をしてください。





以上でパスワード変更は完了です。




[参考]トラブルシュート

VPN 接続ができない場合は、以下手順を実施して、

取得した情報をカスタマーセンターへ送付ください。

[iPad をご利用の場合]

「設定」>「サポート」>「電子メールのログ」をタップ





[iPhone をご利用の場合]

「設定」>「電子メールのログ」をタップ





FAQ サイト

ご不明点は以下 FAQ サイトを参照ください

[イントラ SSL Type-L FAQ サイト]

URL

http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq_ssl_typel_jp.html

問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
TEL	0120-202-399
Mail	helpdesk@tns.toyotasystems.com