イントラ SSL Type-L(ATI 接続)

管理ポータル利用マニュアル

Ver.1.5

株式会社トヨタシステムズ



改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2015/10/12
1.1	通知メールのコピーの受信設定手順追加	2016/2/8
1.2	画面変更に伴う修正	2016/3/21
	・ダッシュボード画面	
	・端末一覧画面	
	5.端末入れ替え追加	
	10.端末画面の見方追加	
1.3	・サインイン後の法人選択画面を追加	2016/10/26
	・FAQ サイトのアドレス変更	
1.4	・パスワード有効期限の変更	2018/8/27
	・接続履歴の保存期間を修正	
	・各種通知メールの件名を修正	
1.5	・社名変更	2019/1/1



目次

改定履歴	2
はじめにお読みください	5
1.サインイン	6
1.1 初回サインイン	6
1.2 サインイン後の法人選択画面	11
2.ダッシュボードの見方	12
3.端末登録	15
3.1 個別登録	15
3.2 一括登録	18
3.3 端末登録のリトライ	21
4.端末削除	24
5.端末入れ替え	25
6.管理者パスワードリセット	26
7.端末パスワードリセット	30
8.通知メールのコピーの受信設定	33
9.イベントログの見方	36
10.端末画面の見方	38
10.1 一覧画面	38
10.2 端末詳細画面	40



FAQ サイト	 4
-	
問い合わせ生	4



はじめにお読みください

このマニュアルは、

Microsoft Windows 7

向けの設定手順が記載されております。

画面イメージの表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

※インターネットから管理ポータルへのアクセスはできません。

本マニュアル記載の手順を行う場合は、オールトヨタイントラネットに

接続可能な環境で行ってください。



1.サインイン

1.1 初回サインイン

(1) 「管理者登録完了通知」メールを受信

※本メールはTSが管理者登録作業を実施しないと送付されません。

メールが届かない場合は以下問い合わせ窓口へお問い合わせください。

[問い合わせ窓口]

株式会社トヨタシステムズ カスタマーセンター


TEL: 0120-202-399 (24 時間受付)

メール: helpdesk@tns.toyotasystems.com

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	法人管理者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]管理者登録完了通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd



[メールサンプル]





(2) 「管理者登録完了通知」メール本文のリンクをクリックし、 以下 URL へ接続。

[メール本文]

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック
https://ssl-portal.d-cruise.jp/
2. 初期パスフード、新しいパスフードを入力し、パスワードの登録
3. パスワードの登録後は以下 URL からログイン
https://ssl-portal.d-cruise.jp/

URL

https://ssl-portal.d-cruise.jp


[接続後の画面]





(3) 「管理者登録完了通知」メール本文に記載の「メールアドレス」と「初期パスワード」を入力し、「サインイン」ボタンをクリック。

[認証ページ]



[メール本文]



(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、 「新しいパスワード(確認)」を入力し「パスワードの変更」ボタンをクリック。

現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード (確認)	

- ①:現在のパスワード → 初期パスワード
- ②:新しいパスワード → 任意の文字列 ※6文字以上英数字又は記号
- ③:新しいパスワード(確認) → 同上
- (5) パスワードが変更され、サインインする。





1.2 サインイン後の法人選択画面

複数契約で同一の法人管理者を登録している場合、サインイン後に 法人の選択画面が表示される。

法人名	法人コード	認証方式
		パスワード&証明書
		パスワードのみ
		証明書のみ
※法人コー	ド、認証方式をご確認の)上、進むボタンを押してください キャンセル


法人名の左に表示されている〇を選択し、「進む」ボタンをクリックすることで 選択した法人の管理者としてサインインすることができる。

※注意

サインインする法人を誤って選択し、端末を作成した場合、 作成した端末数に応じて課金が発生する場合があります。



2.ダッシュボードの見方



- 1: メニューバー
 - ⑪ 端末 → クリックすることで端末一覧画面が表示されます。
 - \bigcirc イベントログ \rightarrow クリックすることでイベントログが表示されます。
 - ③ (法人管理者名) → 自身の法人管理者名が表示されます。

クリックすることで自身の情報が表示されます。

(4) サインアウト → クリックすることでサインアウトを行います。



- 2 : 端末登録
 - (1) 端末を個別登録する場合はこちらから登録します。
 - 複数端末を一括で登録する場合はこちらから登録します。

一括登録する際の CSV フォーマットはこちらから取得できます。

3: 申し込みいただいている法人情報が確認できます。

4:登録した端末のステータス毎の総数が表示されます。

作成中	現在作成中の端末	_
有効	現在利用可能な端末で、証明書を	課金対象
15 XJ	ダウンロードしていない端末	<u> </u>
証明書ダウンロード済	現在利用可能な端末で、証明書を	課金対象
並の音グンプロード 病	既にダウンロードしている端末	<u>森並刈家</u>
削除中	現在削除中の端末	_
無効	既に削除されており、	
M XJ	現在利用不可能な端末	_

5: 直近に追加された端末の情報が表示されます。

6: 申し込みいただいている公開システムの情報が確認できます。

公開システムの変更は以下サイトから申請書をダウンロードの上、

申請下さい。※公開システム登録上限は140件になります。



[トヨタシステムズ サービスサイト]

http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/index.html


7: クリックすることで、各マニュアルが表示されます。




3.端末登録

3.1 個別登録

(1) ダッシュボードから「端末を登録する」をクリック。



(2) 端末利用者の情報を入力し、「登録する」をクリック。



①:姓(必須項目) → 端末利用者の姓

②:名(<u>必須項目</u>) → 端末利用者の名


③ :メールアドレス(必須項目) → 端末利用者のメールアドレス

※このメールアドレスに「端末登録完了通知」「パスワードリセット通知」 「パスワード有効期限警告」が送られます。

④:メモ(任意項目)→備考欄



(3) 作成した端末が登録されていることを確認。




登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。

(証明書認証ありの場合、登録から約15分後)

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	端末利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd




[メールサンプル]





3.2 一括登録

(1) ダッシュボードから「端末を一括登録する」をクリック。



- (2) サンプル CSV ファイルを元に作成した CSV ファイルを指定し、「upload_csv」ボタンをクリック。
 - ※「サンプル CSV ファイル」からサンプルファイルを取得できます。



「サンプル CSV ファイル(Excel で開いた場合)]

	А	В	С	D	Е
1	sn	givenname	email	memo	
2	姓	名	メールアドレス	★登録する際はこの行を削除してください	
3	鈴木	一郎	ichiro-suzuki@example.com	★登録する際はこの行を削除してください	
4					



[サンプル CSV ファイル(テキストエディタで開いた場合)]

sn,givenname,email,memo "姓","名","メールアドレス","★登録する際はこの行を削除してください" "鈴木","一郎","ichiro-suzuki@example.com","★登録する際はこの行を削除してください"

※CSV ファイル作成時の注意事項

- ①サンプルファイルの1行目は変更・削除しないようお願いします。
- ②登録時、サンプルファイルの2行目、3行目は削除してください。
- ③1列目~3列目は必須項目、4列目は任意項目です。
- 4列の追加・削除はできません。
 - ⑤ 各列と入力項目の対応は以下の通りです。

1 列目(sn)	2 列目(givenname)	3 列目(email)	4列目(memo)
端末利用者の姓	端末利用者の名	 端末利用者の 	備考欄
		メールアドレス	



端末情報を確認し、間違いが無ければ「端末を一括登録する」をクリック。







作成した全ての端末が登録されていることを確認。



登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。


(証明書認証ありの場合、登録から約15分後)



3.3 端末登録のリトライ

※登録した端末のステータスが「作成中」から変わらない場合、 以下の手順を行ってください。

(1) メニューバーの「端末」をクリック。



(2) 「作成中のみ」をクリック。





(3) URL の末尾に「&retry=1」を追加し、Enter を押下。




(4) 「作成中」をクリック。





(5) ポップアップの「OK」をクリック。



(6) 端末の登録処理が再登録される。





4.端末削除

(1) メニューバーの「端末」をクリック。




(2) 削除したい端末の「削除」をクリック。



 \downarrow

ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。



端末が削除される。





5.端末入れ替え

端末入れ替え時は以下手順を実施ください

4. 端末削除



3. 端末登録



6.管理者パスワードリセット

(1) 以下 URL へ接続。

URL https://ssl-portal.d-cruise.jp

[接続後の画面]



(2) 「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリック。






(3) 「メールアドレス」を入力し、「パスワードをリセットする」をクリック。




(4) パスワードがリセットされ、入力したメールアドレス宛に 「管理者パスワードリセット通知」が送付される。



送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	管理者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]管理者パスワードリセット通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd



[メールサンプル]



(5) 「管理者パスワードリセット通知」に記載されている URL をクリック。

パスワードがリセットされました。 以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。 1. 以下 URL をクリック https://ssl-portal.d-cruise.jp/admin/password/edit?reset password token= 2. 新しいパスソートを入力し、パスソートの登録

※メールに記載されている URL の有効期限は 72 時間です。

受信してから 72 時間以上経過した場合は、再度パスワードのリセットを行ってください。



(6) 新しいパスワードを2回入力し、「パスワードを変更する」ボタンをクリック。



①:新しいパスワード → 任意の文字列 ※6文字以上英数字又は記号

過去2回と同じパスワードは設定不可

②:新しいパスワード(確認) → 同上

(7) パスワードが変更され、サインインする。





7.端末パスワードリセット

(1) メニューバーの「端末」をクリック。




(2) パスワードをリセットする端末の「reset」をクリック。





ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。



端末のパスワードがリセットされ、対象の端末に 「端末パスワードリセット通知」が送付される。






送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	端末利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末パスワードリセット通知(ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd



[メールサンプル]





8.通知メールのコピーの受信設定

管理者は端末利用者に送付される以下の通知メールのコピーを受け取ることができます。

- ・端末登録完了メール
- ・端末パスワードリセットメール
- ・端末パスワード有効期限警告メール

[端末パスワード有効期限警告メール サンプル]

差出人:	□ イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.tovotasvstems.com></helpdesk@tns.tovotasvstems.com>
宛先:	
CC:	
性 包·	「イントラSSI] パフワード有効相限のご連紋 (@tynel)

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。 お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

※本メールに返信しないでください。

様

トヨタシステムズイントラSSL運用窓口でございます。 平素より、弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

ご利用のイントラ SSL 接続 ID のパスワード有効期限が以下のように設定されています。 期限切れとなりますとイントラ SSL による VPN 接続がご利用いただけなくなりますので、 必ず期限内にパスワードを変更いただきますようお願い致します。 パスワード変更により、有効期限が変更日より180日後に変更されます。

登録メールアドレス:

接続 ID : @typel パスワード有効期限 : 2016/02/08 16:00

※イントラ SSL ではセキュリティレベル維持を目的にパスワード有効期限を 設定しております。ご理解ご協力の程お願い致します。

バスワードの変更は以下の手順に従って行ってください。

- 1.以下 URL をクリック
 - https://ssl-ua.d-cruise.jp/
- 2. 「パスワード変更」をクリック
- 3.接続 ID、現在のパスワード、新しいパスワードを入力し「Change」をクリック



通知メールのコピーの受信設定は以下の手順で確認できます。

(1) メニューバーの法人管理者名をクリック。



(2) 「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の項目を確認。



- ※ 設定を変更する場合は、以下の手順で実施してください。
 - ①「管理者を編集する」のボタンをクリック。






②「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の

チェックボックスを変更し、「登録する」のボタンをクリック。





9.イベントログの見方



- 1 : イベント一覧
 - ① 管理者名 → イベントを発生させた管理者名が表示されます。
 - ② レベル \rightarrow イベントのレベルが表示されます。

info:端末や管理者の登録などの情報

error:端末登録失敗などのエラー情報

- ③ 対象法人名 \rightarrow イベントの対象となった法人名が表示されます。
- ⑷ メッセージ → イベントの詳細情報が表示されます。




- (5) 日時 → イベントが発生した日時が表示されます。
- 2 : イベントログの検索を行うことができます。
- 3: 過去のイベントログを遡ることができます。

1ページには最大50件のイベントログが表示されます。



10.端末画面の見方

10.1 一覧画面



1 : 端末登録ボタン

端末を登録する → 端末を個別登録できます(3.1 項 個別登録)

端末を一括登録する → 端末を一括登録できます(3.2 項 一括登録)

- 2 : 端末ステータス毎に表示対象を選択できます
- : 端末情報を確認できます。
 - (1) 接続 ID
 - (2) 姓
 - (3) 名
 - (4) メールアドレス
 - (5) 作成日 → 端末の作成日を確認できます。



- (6) ステータス
- (7) 最終接続日 → 端末の最終接続日を確認できます。
- (8) 最終接続 OS → 端末の最終接続日に利用した OS 種別が確認できます
- (9) 詳細 → 端末情報の詳細が確認できます

削除 → 端末の削除ができます

reset → 端末パスワードのリセットができます

4 : 接続 ID の検索ができます

5 : 端末接続実績の集計時間が表示されます




10.2 端末詳細画面

端末一覧画面から閲覧したい端末の「詳細」ボタンをクリック





端末詳細画面が表示される



- 1 : 端末削除ボタン → 端末を削除ができます(4章 端末削除)
- 2 :端末削除証詳細を確認できます
 - (1) 接続 ID
 - ② ステータス



- (3) 姓
- (4) 名
- (5) メールアドレス
- (6) メモ
- (7) 作成日時 → 端末の作成日時を確認できます。
- ⑧ 証明書ダウンロード日時 → 証明書をダウンロードした日時が

確認できます

- ⑨ 削除日時 → 端末の削除日時を確認できます
- 3 :接続履歴の一覧

該当端末の過去 12 ヶ月以内に接続した日時、OS 種別を確認できます

4 : 端末接続実績の集計時間が表示されます



FAQ サイト

ご不明点は以下 FAQ サイトを参照ください

[イントラ SSL Type-L FAQ サイト]

URL

http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq_ssl_typel_jp.html

問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
TEL	0120-202-399
Mail	helpdesk@tns.toyotasystems.com