

# イントラ SSL Type-L(D.e-NetWide 接続)

## 端末利用者接続マニュアル

**Mac 版**

(接続先 : <https://ssl-lp.toyotasystems.jp> 用)

**Ver1.6**

株式会社トヨタシステムズ

## 改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2018/2/1
1.1	パスワード有効期限の変更	2018/8/27
1.2	社名変更	2019/ 1 / 1
1.3	パスワード有効期限を無期限に変更	2019/4/1
1.4	問合せ先情報修正	2021/4/22
1.5	VPN 接続先 URL を変更 問い合わせ先情報修正	2022/07/21
1.6	証明書がインストールされていないエラー表示時の対応手順を追加	2024/1/19

## 目次

改定履歴 .....	2
はじめにお読みください .....	4
利用までの流れ .....	5
1.初回ログイン .....	6
2.証明書のインポート .....	10
3.EdgeClient インストール .....	18
4.SSL-VPN 接続 .....	22
5.パスワード変更 .....	29
問い合わせ先 .....	32

## はじめにお読みください

画面イメージのユーザー名・表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

## 利用までの流れ

認証方式によって導入 STEP が異なります。

認証方式が不明の場合は管理者へお問合せください。

STEP	パスワードのみ	パスワード&証明書	証明書のみ
1	初回ログイン		
2	-	証明書のインポート	
3	EdgeClient インストール		
4	SSL-VPN 接続		
アプリケーションへ接続			

# 1.初回ログイン

## (1) 端末登録完了通知メールを受信

※本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

## [メールサンプル]

差出人: ☐イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>  
 宛先:  
 CC:  
 件名: [イントラSSL]端末登録完了通知 ( @typelp) 2018/01/23 14:21:58

---

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。  
 お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

---

※本メールに返信しないでください。

様

登録メールアドレス :  
 接続 ID :  
 初期パスワード :

トヨタシステムズイントラSSL運用窓口でございます。

この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、  
 誠にありがとうございます。

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック  
<https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
2. 接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

(2) 端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

<b>URL</b>	<a href="https://ssl-ua.d-cruise.jp">https://ssl-ua.d-cruise.jp</a>
------------	---

[メールサンプル]

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック  
<https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
2. 接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

[接続後の画面]

以下のポップアップは「閉じる」をクリック

インポートアプリのインストールを実施していない場合は、「インポートアプリのダウンロード」をクリックしてインストールを行ってからログインしてください。

閉じる



● エンドユーザログイン [UA]

UA

▶ ようこそ  
端末認証局へ

---

▶ 接続ID

▶ パスワード

---


☐ パスワード変更  
☐ マニュアルはこちら  
☐ インポートアプリのダウンロード

プライバシーポリシー

- (3) 端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック。

[認証ページ]

[メール本文]

- (4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。





- 1 : 現在のパスワード → 初期パスワード
- 2 : 新しいパスワード → 任意 ※6 文字以上英数字又は記号
- : 新しいパスワード(確認) → 同上




以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

認証方式が パスワードのみの場合 → [3.EdgeClient インストール](#)

認証方式が パスワード&証明書 または 証明書のみの場合

→ [2.証明書のインポート](#)

へ進んでください。

 認証方式がわからない場合は、管理者へお問合せください。

## 2. 証明書のインポート

(1) 「safari」を開き、以下 URL へ接続。

URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[接続後の画面]

以下のポップアップは「閉じる」をクリック

インポートアプリのインストールを実施していない場合は、「インポートアプリのダウンロード」をクリックしてインストールを行ってからログインしてください。

閉じる



◆ エンドユーザログイン [UA]

**UA** ▶ ようこそ  
端末認証局へ

▶ 接続ID

▶ パスワード

ログイン


☐ パスワード変更  
☐ マニュアルはこちら  
☐ インポートアプリのダウンロード

[プライバシーポリシー](#)

(2) 「インポートアプリのダウンロード」をクリックし、アプリをダウンロード。




[ダウンロードされるアプリ]



(3) ダウンロードしたアプリをインストール。

「続ける」をクリック






「インストール」をクリック



管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック



「閉じる」をクリック



↓

手順(2)でインストールしたインストーラを削除する場合は、

「ゴミ箱に入れる」をクリック



※上記画面は環境により表示されないことがあります。

表示されないことによる動作上の影響はありません。


(4) UA に接続 ID と変更後のパスワードを入力し「ログイン」をクリック




(5) ポップアップの「許可」をクリック。



- (6) 手順(3)でインストールしたアプリが自動で起動するため、  
「証明書のインポート」ボタンをクリック。



- 管理者情報を入力し、「設定をアップデート」をクリック




「OK」をクリック



「ログアウト」をクリックすることでアプリは終了する





 インポートアプリがインストールされていない場合、以下画面が表示される



以上で証明書のインポートは完了です。

### 3.EdgeClient インストール

(1) 以下 URL へアクセスし、インストーラをダウンロード。


URL

[https://ssl-ua.d-cruise.jp/BIGIPEdgeClient\\_mac.zip](https://ssl-ua.d-cruise.jp/BIGIPEdgeClient_mac.zip)

[ダウンロードされるファイル]



(2) ダウンロードされたファイルの中にある「mac\_edgesvpn.pkg」を実行。




「続ける」をクリック




「インストール」をクリック




管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック



「閉じる」をクリック




「TS IntraSSL Client」という名前のアプリがインストールされる



以上で EdgeClient のインストールは完了です。


## 4.SSL-VPN 接続

(1)メニューバーの以下アイコンをクリック。




(2) 「VPN サーバの管理…」から「+」をクリック。






(3) Server Name と Server Address に以下 URL を入力し、「作成」をクリック

<b>URL</b>	<b><code>https://ssl-lp.toyotasystems.jp/</code></b>
------------	--



(4) 「Close」をクリックし閉じる。




(5) 認証方式が パスワード & 証明書の場合、

以下のポップアップが表示されるため、「常に許可」をクリック。





(6) 「ユーザー名」(接続 ID)と「パスワード」を入力し、「ログオン」をクリック。




↓

メニューバーのアイコンが白く変化する。




アイコンをクリックし、VPN の接続状態を確認。



以上で接続は完了です。アプリケーションをご利用ください。

※接続時に以下のエラーが表示された場合は以降の手順を実施ください。

問題なく接続できた場合は不要です。



(7) 「キーチェーンアクセス」をクリック。




(8) 識別プリファレンス「<https://ssl-lp.toyotasystems.jp/>」をクリック。




(9) 名前と場所に以下を入力し、「変更内容を保存」をクリック。


入力内容	https://ssl-lp.toyotasystems.jp/my.policy (com.f5networks.EdgeClient)
------	---

名前: https://ssl-lp.toyotasystems.jp/my.policy (com.f5networks.EdgeClient)

場所: https://ssl-lp.toyotasystems.jp/my.policy (com.f5networks.EdgeClient)

優先する証明書: 

 発行元: toyotasystems.ids.soliton-ods.jp  
有効期限: 2028年10月24日 火曜日 1時51分13秒 アメリカ太平洋夏時間  
✔ この証明書は有効です

> 詳細な情報

変更内容を保存

(10) (6)の手順にて再度接続を試みる。

## 5.パスワード変更



(1) 以下 URL へ接続

URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[接続後の画面]

以下のポップアップは「閉じる」をクリック



## (2) 「パスワード変更」 ボタンをクリック



## (3) 「接続 ID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、 「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」 ボタンをクリック。




1 : 接続 ID

2 : 現在のパスワード

3 : 新しいパスワード → 任意 ※6 文字以上英数字又は記号

: 新しいパスワード(確認) → 同上

 現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へ

パスワードリセットの依頼をしてください。



以上でパスワード変更は完了です。

## 問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
問い合わせサイト	<a href="https://ts-customer-center.custhelp.com/">https://ts-customer-center.custhelp.com/</a>