

イントラ SSL Type-L(D.e-NetWide 接続)

端末利用者接続マニュアル

iOS 版[F5 Access Legacy 利用者向け]

Ver1.4

株式会社トヨタシステムズ

改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2017/7/14
1.1	文言/画面イメージ修正	2017/8/9
1.2	パスワード有効期限の変更 各種通知メールの件名を修正 VPN 接続ソフトのバージョンアップに伴う名称、画像変更	2018/8/27
1.3	社名変更	2019/1/1
1.4	パスワード有効期限を無期限に変更	2019/4/1

目次

改定履歴	2
はじめにお読みください	4
利用までの流れ	5
1.F5 Access Legacy インストール	6
2.初回ログイン	8
3.証明書インストール	13
3.5.オンデマンド設定	17
4-1.VPN 接続 【認証方式：パスワードのみ】	20
4-2.VPN 接続 【認証方式：パスワード&証明書】	24
4-3.VPN 接続 【認証方式：証明書のみ】	27
5.パスワード変更	29
[参考]トラブルシューティング	32
FAQ サイト	34
問い合わせ先	34

はじめにお読みください

画面イメージのユーザー名・表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

iOS12 以降の OS をご利用の場合、本マニュアルは利用できません。

F5 Access 利用者向けのマニュアルをご利用ください。

利用までの流れ

認証方式によって導入 STEP が異なります。

認証方式が不明の場合は管理者へお問合せください。

STEP	パスワードのみ	パスワード&証明書	証明書のみ
1	F5 Access Legacy インストール		
2	初回ログイン		
3	-	証明書のインストール	
3.5	-	-	オンデマンド設定 (※任意)
4	VPN 接続 (パスワードのみ)	VPN 接続 (パスワード&証明書)	VPN 接続 (証明書のみ)
アプリケーションのご利用			

1.F5 Access Legacy インストール

(1) 「App Store」 をタップ




(2) 検索フォームに「f5」と入力し、「f5 access legacy」をタップ



(3) 「入手」 > 「インストール」 の順にタップ

「F5 Access Legacy」 がインストールされる



(4) 「F5 Access Legacy」 を起動すると「ユーザー同意書」が表示されるので

「有効」をタップ



以上で「F5 Access Legacy」のインストールは完了です。

2.初回ログイン

(1) 端末登録完了通知メールを受信

※本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

[メールサンプル]

差出人: [イントラSSL運用窓口](#) >

宛先: > 隠す 

[イントラSSL]端末登録完了通知 (@typelp) 2018/07/10
17:11:10
今日 17:11

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。
 お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

*本メールに返信しないでください。

様

登録メールアドレス：
 接続ID ：
 初期パスワード ：

トヨタシステムズイントラSSL運用窓口でございます。
 この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、
 誠にありがとうございます。

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下URLをクリック
<https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
2. 接続ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

接続マニュアルは以下のURLにあります。
<http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/index.html>

VPN接続ソフトの取得方法は下記の通りとなります。

(2) 端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[メールサンプル]

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック
2. <https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
3. 接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
4. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録


[接続後の画面]



(3) 端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック。

[認証ページ]

[メール本文]



エンドユーザログイン [UA]
 UA ▶ようこそ
 端末認証局へ
 ▶接続ID
 ▶パスワード
 ログイン
 ◻パスワード変更
 ◻マニュアルはこちら

様
 登録メールアドレス：
 接続 ID：
 初期パスワード：
 イントラ SSL 運用窓口でございます。
 この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、
 誠にありがとうございます。

- (4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、
「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。



パスワードの変更

パスワードの変更

パスワードの入力

このページはパスワードの変更を登録を行います。
 フォームに接続ID、パスワードを入力してください。
 全項目入力必須です。空欄のフォームがある場合は、パスワード変更は完了しません。
 パスワードは6文字以上の英数字または記号で入力してください。
 その他のパスワードポリシーは下記FAQより「パスワードポリシーを教えてください」を参照ください。
[FAQ](#)

▶ **パスワードの入力**

接続ID ★:

1 現在のパスワード ★:

2 新しいパスワード ★:

新しいパスワード(確認) ★:

Change

1 : 現在のパスワード → 初期パスワード

2 : 新しいパスワード → 任意 ※6文字以上英数字又は記号

: 新しいパスワード(確認) → 同上



以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

認証方式が パスワードのみの場合 → [4-1.VPN 接続](#)

認証方式が パスワード&証明書 または 証明書のみ場合

→ [3.証明書インストール](#)

へ進んでください。

※認証方式がわからない場合は、法人管理者へお問合せください。

3.証明書インストール

(1)以下 URL へ接続。


URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[接続後の画面]




(3) 「接続 ID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック。



(4) ログイン後の画面から「証明書のインポート」をクリック。



#	発行局	シリアル	有効期限	証明書ストアへインポート
1	Toyota Digital Cruise CA		2016/09/04	証明書のインポート




以下画面が表示されるので「インストール」をタップ



さらに、パスコードが求められるので端末に設定されているものを入力



「インストール」 > 「インストール」 > 「完了」と順にタップ



↓



↓



以上で証明書のインストールは完了です。

3.5.オンデマンド設定

- (1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



- (2) 「接続先設定」 > 「接続先の追加」の順にタップ

[iPad 画面]




[iPhone 画面]



(3) 以下、情報を入力し、「ドメインリスト」をタップ

1	接続先名	任意
2	サーバ	ssl-lp.d-cruise.jp/sm3
3	証明書の使用	ON
4	証明書	*****@typelp ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID
5	オンデマンド接続	ON

[設定画面]



- (4) 「必要に応じて接続」の項目から「ドメインの追加」をタップ、
ご利用アプリケーションのドメインを入力し、「完了」をタップ

6 必要に応じて接続 任意(ご利用アプリケーションのドメイン名)



- (5) 「設定」 > 「保存」の順にタップ



以上でオンデマンド設定は完了です。

4-1.VPN 接続 【認証方式：パスワードのみ】

- (1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



- (2) 「新規追加」をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]




(3) 以下、情報を入力し、「保存」をタップ

1	接続先名	任意
2	サーバ	ssl-lp.d-cruise.jp/sm1
3	ユーザ名	*****@typel ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID

[設定画面]

[端末登録完了通知メール文面]



The image shows two parts: a settings screen on the left and a registration completion email on the right. The settings screen has fields for '接続先名' (Connection Name), 'サーバ' (Server) with the value 'ssl-lp.d-cruise.jp/sm1', and 'ユーザ名' (User Name) with the value '@typel'. The email shows the '接続 ID' (Connection ID) and '初期パスワード' (Initial Password) fields, with a note that the connection ID is the same as the one in the settings.

(4) 「接続」をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]



「Password」を入力し、「OK」をタップ



[iPad 画面]




[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

4-2.VPN 接続 【認証方式：パスワード&証明書】

- (1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ




- (2) 「接続先設定」 > 「Intra-SSL-TypeLp」の設定をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]




(3) 以下、情報を入力し、「保存」をタップ

1 ユーザ名	*****@typelp ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID
--------	-----------------------------------

[設定画面]

[端末登録完了通知メール文面]



(4) 「接続」をタップ

[iPad 画面]

[iPhone 画面]



↓

「Password」を入力し、「OK」をタップ



↓

[iPad 画面]




[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

4-3.VPN 接続 【認証方式：証明書のみ】

(1) 「F5 Access Legacy」のアイコンをタップ



(2) 「接続」をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]



[iPad 画面]



[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

★3-5 オンデマンド設定をご利用の場合はアプリケーションへ接続するだけで自動的に VPN 接続されます。

5.パスワード変更

(1) 以下 URL へ接続

URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[接続後の画面]



TOYOTA SYSTEMS

エンドユーザログイン [UA]

ようこそ
端末認証局へ

▶ 接続ID

▶ パスワード


ログイン

パスワード変更

VPNクライアントソフトをダウンロード

[プライバシーポリシー](#)

(2) 「パスワード変更」 ボタンをクリック



(3) 「接続 ID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、 「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」 ボタンをクリック。



- 1 : 接続 ID
- 2 : 現在のパスワード
- 3 : 新しいパスワード → 任意 ※6文字以上英数字又は記号
- : 新しいパスワード(確認) → 同上

 現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へ
パスワードリセットの依頼をしてください。




以上でパスワード変更は完了です。

[参考]トラブルシュート

VPN 接続ができない場合は、以下手順を実施して、
取得した情報をカスタマーセンターへ送付ください。

[iPad をご利用の場合]

「設定」 > 「サポート」 > 「電子メールのログ」 をタップ



[iPhone をご利用の場合]

「設定」 > 「電子メールのログ」 をタップ



FAQ サイト

ご不明点は以下 FAQ サイトを参照ください

[イントラ SSL Type-L FAQ サイト]

URL	http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq_ssl_typedl.jp.html
------------	---

問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
TEL	0120-202-399
Mail	helpdesk@tns.toyotasystems.com