

イントラ SSL Type-L2 管理ポータル利用マニュアル

第 1.0 版(2026 年 x 月 xx 日)

株式会社トヨタシステムズ

改訂履歴

日 付	版 数	改 訂 内 容
2026/x/xx	1.0	初版作成

目次

1. はじめに	3
1.1 本書の目的	3
1.2 本書の適用範囲	3
2. サインイン	4
2.1 初回サインイン	4
2.2 サインイン後の法人選択画面	7
3. ダッシュボードの見方	8
4. 端末登録	10
4.1 個別登録	10
4.2 一括登録	12
4.3 端末登録のリトライ	14
5. 端末削除	16
6. 端末入れ替え	17
7. 管理者パスワードリセット	18
8. 端末パスワードリセット	21
9. 通知メールのコピーの受信設定	23
10. イベントログの見方	25
11. 端末画面の見方	26
11.1 一覧画面	26
11.2 端末詳細画面	27
12 Appendix	28
12.1 FAQ サイト	28
12.2 問い合わせ先	28

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、トヨタシステム株式会社が提供するイントラ SSL Type-L2 サービスにおける管理ポータルの利用マニュアルである。

法人管理者が、利用ユーザの端末登録/削除やイベントログの確認など適切な方法で実施できるようにすることを目的とする。

※インターネットから管理ポータルへのアクセスはできません。

本マニュアル記載の手順を行う場合は、オールトヨタイントラネットに接続可能な環境で行ってください。

1.2 本書の適用範囲

イントラ SSL Type-L2 サービスを利用する Windows 端末においてのみ適用することとする。

なお、本書に記載する画面イメージのユーザ名・表示内容等はサンプルのため、実際の画面は利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

2. サインイン

2.1 初回サインイン


(1)「管理者登録完了通知」メールを受信

※本メールは TS が管理者登録作業を実施しないと送付されません。

メールが届かない場合は以下問い合わせ窓口へお問い合わせください。

[問い合わせ窓口]	
株式会社トヨタシステムズ カスタマーセンター	
TEL: 0120-202-399 (24 時間受付)	
メール: helpdesk@tns.toyotasystems.com	

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 < helpdesk@tns.toyotasystems.com >
宛先	法人管理者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]管理者登録完了通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd



※メールサンプル

窓口に関する情報、メール送信に関する情報は更新される可能性があります(以降のページも同様です)

(2) 「管理者登録完了通知」メール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続。

1. 以下 URL をクリック

<https://l2-portal.toyotasystems.jp/>

2. 初期パスワード、新しいパスワードを入力し、パスワードの登録

3. パスワードの登録後は以下 URL からログイン

https://l2-portal.toyotasystems.jp

※メール本文

URL

<https://l2-portal.toyotasystems.jp/>

[接続後の画面]

[認証ページ]

(3) 「管理者登録完了通知」メール本文に記載の「メールアドレス」と「初期パスワード」を入力し、「サインイン」ボタンをクリック。

[メール本文]

パスワードの有効期限が切れています。

パスワードを変更してください

現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード(確認)	

パスワードの変更

(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」を入力し「パスワードの変更」ボタンをクリック。

- ① : 現在のパスワード → 初期パスワード
- ② : 新しいパスワード → 任意の文字列 ※6 文字以上英数字又は記号
- ③ : 新しいパスワード(確認) → 同上

(5) パスワードが変更され、サインインする。

イントラ SSL 管理ポータル [ダッシュボード](#) [端末](#) [イベントログ](#)

TOYOTA SYSTEMS ダッシュボード

サインインしました。

個別登録

[端末 を登録する](#)

端末はこちらから登録してください。


複数登録

[端末 を](#)

CSVフ

2.2 サインイン後の法人選択画面

複数契約で同一の法人管理者を登録している場合、サインイン後に法人の選択画面が表示される。



法人名	法人コード
☐ TS-Wideテスト	tsw
☐ TS-ATIテスト	tsa

※法人コードをご確認の上、進むボタンを押してください

進む [キャンセル](#)

法人名の左に表示されている○を選択し、「進む」ボタンをクリックすることで選択した法人の管理者としてサインインすることができます。

※注意

サインインする法人を誤って選択し、端末を作成した場合、作成した端末数に応じて課金が発生する場合があります。

3. ダッシュボードの見方

1. トップナビゲーションバー

2. 法人情報

3. 端末登録

4. 端末ステータス

5. 端末リスト

6. 関連リンク

1

メニューバー

- 端末: クリックすることで端末一覧画面が表示されます。
- イベントログ: クリックすることでイベントログが表示されます。
- (法人管理者名): 自身の法人管理者名が表示されます。クリックすることで自身の情報が表示されます。
- サインアウト: クリックすることでサインアウトを行います。

2

端末登録

- 個別登録: 端末を個別登録する場合はこちらから登録します。
- 複数登録: 複数端末を一括で登録する場合はこちらから登録します。
一括登録する際の CSV フォーマットはこちらから取得できます。

3 法人情報

申し込みいただいている法人情報が確認できます。

4 端末ステータス情報

登録した端末のステータス毎の総数が表示されます。

作成中	現在作成中の端末	
有効	現在利用可能な端末で、証明書をダウンロードしていない端末	課金対象
証明書ダウンロード済	現在利用可能な端末で、証明書を既にダウンロードしている端末	課金対象
削除中	現在削除中の端末	
無効	既に削除されており、現在利用不可能な端末	

5 直近に追加された端末

直近に追加された端末の情報が表示されます。

6 関連リンク

クリックすることで、各マニュアルが表示されます。

4. 端末登録

4.1 個別登録

(1) ダッシュボードから「端末を登録する」をクリック。

(2) 端末利用者の情報を入力し、「登録する」をクリック。

- | | |
|----------------|---|
| 姓(必須項目): | 端末利用者の姓 |
| 名(必須項目): | 端末利用者の名 |
| メールアドレス(必須項目): | 端末利用者のメールアドレス
※このメールアドレスに「端末登録完了通知」、「パスワードリセット通知」、
「パスワード有効期限警告」が送られます。 |
| メモ(任意項目): | 備考欄 |

(3) 作成した端末が登録されていることを確認。


The screenshot shows the '端末の詳細' (Terminal Details) page in the Intra SSL Management Portal. The page header includes 'イントラSSL 管理ポータル', 'ダッシュボード', '端末' (selected), and 'イベントログ'. The Toyota Systems logo is visible. The main content area displays the following information:

接続ID	
ステータス	有効
姓	アプリ診断確認用1
名	0326
メールアドレス	
メモ	
作成日時	2026/03/26 16:24:12
証明書ダウンロード日時	
削除日時	

登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。

(証明書認証ありの場合、登録から約 15 分後)


送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	端末利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd



※メールサンプル

4.2 一括登録

(1) ダッシュボードから「端末を一括登録する」をクリック。



(2) サンプル CSV ファイルを元に作成した CSV ファイルを指定し、「upload_csv」ボタンをクリック。

※「サンプル CSV ファイル」からサンプルファイルを取得できます。



[サンプル CSV ファイル(Excel で開いた場合)]

	A	B	C	D	E
1	sn	givenname	email	memo	
2	姓	名	メールアドレス	★登録する際はこの行を削除してください	
3	鈴木	一郎	ichiro-suzuki@example.com	★登録する際はこの行を削除してください	
4					

[サンプル CSV ファイル(テキストエディタで開いた場合)]



※CSV ファイル作成時の注意事項

- ① サンプルファイルの 1 行目は変更・削除しないようお願いします。
- ② 登録時、サンプルファイルの 2 行目、3 行目は削除してください。
- ③ 1 列目～3 列目は**必須項目**、4 列目は任意項目です。
- ④ 列の追加・削除はできません。
- ⑤ 各列と入力項目の対応は以下の通りです。

1 列目(sn)	2 列目(givenname)	3 列目(email)	4 列目(memo)
端末利用者の姓	端末利用者の名	端末利用者のメールアドレス	備考欄

端末情報を確認し、間違いが無ければ「端末を一括登録する」をクリック。

作成した全ての端末が登録されていることを確認。




登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。
(登録から約 15 分後に送付されます)

4.3 端末登録のリトライ

※登録した端末のステータスが「作成中」から変わらない場合、以下の手順を行ってください。


(1) メニューバーの「端末」をクリック。



(2) 「作成中のみ」をクリック。



(3) URL の末尾に「&retry=1」を追加し、Enter を押下。




例	https://l2-portal.toyotasystems.jp/admin/users?scope=only_creating&retry=1
---	--

(4) 「作成中」をクリック。



(5) ポップアップの「OK」をクリック。




(6) 端末の登録処理が再登録される。




5. 端末削除

(1) メニューバーの「端末」をクリック。



(2) 削除したい端末の「削除」をクリック。



(3) ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。



(4) 端末が削除される。



6. 端末入れ替え

端末入れ替え時は以下手順を実施ください。

[手順 5. 端末削除](#)

↓

[手順 4. 端末登録](#)

7. 管理者パスワードリセット

(1) 以下 URL へ接続。

URL	https://l2-portal.toyotasystems.jp/
-----	---

[接続後の画面]



(2) 「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリック。

イントラSSL 管理ポータル サインイン

メールアドレス

パスワード

サインイン

パスワードをお忘れの方はこちら

(3) 「メールアドレス」を入力し、「パスワードをリセットする」をクリック。

イントラSSL 管理ポータル パスワードをお忘れの方はこちら

メールアドレス


パスワードをリセットする

サインイン

(4) パスワードがリセットされ、入力したメールアドレス宛に「管理者パスワードリセット通知」が送付される。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	管理者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]管理者パスワードリセット通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd

[メールサンプル]



(5) 「管理者パスワードリセット通知」に記載されている URL をクリック。

- 以下 URL をクリック
 * 以下 URL の有効期限は、本メールの送信時刻より 72 時間です。
 有効期限が切れた場合には、再度パスワードリセットを行ってください。
<https://>
- 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録

※メールに記載されている URL の有効期限は **72 時間**です。

受信してから 72 時間以上経過した場合は、再度パスワードのリセットを行ってください。

(6) 新しいパスワードを 2 回入力し、「パスワードを変更する」ボタンをクリック。

新しいパスワード: 任意の文字列 ※6 文字以上英数字又は記号


過去 2 回と同じパスワードは設定不可

新しいパスワード(確認): 同上


(7) パスワードが変更され、サインインする。

8. 端末パスワードリセット


(1) メニューバーの「端末」をクリック。



(2) パスワードをリセットする端末の「reset」をクリック。



(3) ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。




(4) 端末のパスワードがリセットされ、対象の端末に「端末パスワードリセット通知」が送付される。



送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	端末利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末パスワードリセット通知 YYYY/MM/DD hh:mm:ss

[メールサンプル]



9. 通知メールのコピーの受信設定

管理者は端末利用者に送付される以下の通知メールのコピーを受け取ることができます。

- ・端末登録完了メール
- ・端末パスワードリセットメール
- ・端末パスワード有効期限警告メール

通知メールのコピーの受信設定は以下の手順で確認できます。

(1) メニューバーの法人管理者名をクリック。




(2) 「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の項目を確認。



※ 設定を変更する場合は、以下の手順で実施してください

① 「管理者を編集する」のボタンをクリック。



②「利用者への通知メールのコピーを受け取る」のチェックボックスを変更し、「登録する」のボタンをクリック。

TOYOTA SYSTEMS TOP / 管理者 / NW運用委託窓口 /

管理者 を編集する

管理者名*

メールアドレス*

☒ 利用者への通知メールのコピーを受け取る

登録する

10. イベントログの見方

1

管理者名	レベル	対象法人名	メッセージ	日時
NW運用委託窓口	info		端末()のパスワードをリセットしました。	2026/03/30 19:32:23
システム	info		メール配信:[イントラSSL]端末パスワードリセット通知()	2026/03/30 19:32:23
システム	info		端末()が購読されました。【無効】	2026/03/30 19:31:08
NW運用委託窓口	info		NW運用委託窓口 がサインインしました。	2026/03/30 19:29:28
NW運用委託窓口	info		NW運用委託窓口 がサインアウトしました。	2026/03/30 19:28:49
システム	info		端末()が購読されました。【削除中■■■■】	2026/03/30 19:25:58
システム	info		端末()が購読されました。【削除中■■■○】	2026/03/30 19:25:58
NW運用委託窓口	info		端末()が削除されました。	2026/03/30 19:25:58

2

3

1 イベント一覧

管理者名: イベントが発生させた管理者名が表示されます。

レベル: イベントのレベルが表示されます。

info: 端末や管理者の登録などの情報

error: 端末登録失敗などのエラー情報

対象法人名: イベントの対象となった法人名が表示されます。

メッセージ: イベントの詳細情報が表示されます。

日時: イベントが発生した日時が表示されます。


2 イベントログの検索を行うことができます。

3 過去のイベントログを遡ることができます。

1 ページには最大 50 件のイベントログが表示されます。

11. 端末画面の見方

11.1 一覧画面



1 端末登録ボタン

端末を登録する: 端末を個別登録できます([手順 4.1 個別登録](#))

端末を一括登録する: 端末を一括登録できます([手順 4.2 一括登録](#))

2 端末ステータス毎に表示対象を選択できます

3 端末情報を確認出来ます。

接続 ID:

姓:

名:

メールアドレス:

ステータス:

作成日: 端末の作成日を確認出来ます。

詳細: 端末情報の詳細が確認できます


resrt: 端末パスワードのリセットができます

削除: 端末の削除ができます


4 接続 ID の検索ができます

11.2 端末詳細画面

端末一覧画面から閲覧したい端末の「詳細」ボタンをクリック



端末詳細画面が表示される



1 端末削除ボタン: 端末を削除が出来ます。(手順 5. 端末削除)

2 端末詳細を確認出来ます。

接続 ID:

ステータス:

姓:

名:

メールアドレス:

メモ:

作成日時:

端末の作成日時を確認出来ます

証明書ダウンロード日時:

証明書をダウンロードした日時が確認出来ます

削除日時:

端末の削除日時を確認出来ます

12 Appendix

12.1 FAQ サイト

ご不明点は以下 FAQ サイトを参照ください

[イントラ SSL Type-L2 FAQ サイト]

Type-L2 用の FAQ サイトは
現在準備中となります

URL	http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq_ssl_typed_jp.html
-----	---

12.2 問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h/365
対応言語	日本語のみ
TEL	0120-202-399
Mail	helpdesk@tns.toyotasystems.com