イントラ SSL Type-L2

利用者(Mac)移行マニュアル

第 1.2 版（2026 年 10 月 14 日）

株式会社トヨタシステムズ

改訂履歴

日　付	版　数	改　訂　内　容
2026/7/9	1.0	初版作成
2026/09/21	1.1	証明書ダウンロードサイトの画像を修正　プロキシ除外の記述を追加
2026/10/14	1.2	URL(Wide 接続)に Wide2 の追加

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

目 次

1. はじめに 3

1.1 本書の目的 3

1.2 本書の適用範囲 3

1.3 設定ケースについて 3

2. 利用までの流れ 4

2.1 イントラ SSL Type-L からイントラ SSL Type-L2 サービスへの移行について 4

3. イントラ SSL Type-L の(ID/パスワード)確認 5

4. 初回ログイン 6

5. 証明書のインポート 8

6. Edge Client のアンインストール 12

7. Global Protect のインストール 13

8. VPN 接続 15

9. 旧証明書の削除 18

10. Appendix 20

10.1 パスワード変更 20

10.2 問い合わせ先 22

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、トヨタシステム株式会社が提供するイントラ SSL Type-L を利用する Mac 端末のユーザが、イントラ SSL Type-L2 サービスに移行する際の移行マニュアルである。

Mac 端末のユーザが、システム接続に必要となる証明書のインストール、クライアントソフトウェアのインストールなど適切な方法で実施できるようにすること目的とする。

1.2 本書の適用範囲

イントラ SSL Type-L2 サービスを利用する Mac 端末においてのみ適用することとする。

なお、本書に記載する画面イメージのユーザ名・表示内容等はサンプルのため、実際の画面は利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

1.3 設定ケースについて

現在のイントラ SSL(Type-L)の契約、および、利用するイントラ SSL Type-L2 のサービスによって、実施する手順が異なる。下記フローチャートに沿って、指定されたケース番号の手順のみ実施することとする。



©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

2. 利用までの流れ

2.1 イントラ SSL Type-L からイントラ SSL Type-L2 サービスへの移行について

下記の段階を経由することで移行が完了する。

なお、認証方式は、ユーザ認証（ID/PW）＋クライアント証明書の多要素認証のみとなる。

本書の項番	実施事項
3	イントラ SSL Type-L の（ID/パスワード）確認
4	初回ログイン
5	証明書のインポート
6	Edge Client のアンインストール
7	Global Protect のインストール
8	VPN 接続
9	旧証明書の削除
–	アプリケーション接続

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

3.　イントラ SSL Type-L の（ID/パスワード）確認

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

端末登録完了通知メールから、現在利用しているイントラ SSL Type-L の ID をご確認ください。

※バックアップ作業が必要な場合に使用します。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知（ID 名）YYYY／MM／DD hh：mm：dd


差出人:　イントラSSL運用窓口 <helpdesk@d-cruise.co.jp>
宛先:
CC:
件名:　[イントラSSL]端末登録完了通知 (　　@typelp) 2018/01/23 14:21:58

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。
お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

＊本メールに返信しないでください。

様
登録メールアドレス ：
接続 ID　　：
初期パスワード　　：

トヨタデジタルクルーズ イントラ SSL 運用窓口でございます。
この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、
誠にありがとうございます。

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック
   https://ssl-ua.d-cruise.jp/
2. 接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

※メールサンプル

ご自身で設定したパスワードを忘れてしまった場合、法人管理者へ問合せを実施してください。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

4. 初回ログイン

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

（1）端末登録完了通知メールを受信

本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知（ID 名）YYYY／MM／DD hh：mm：dd

※メールサンプル

（2）端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

URL	https://l2-ua.toyotasystems.jp



※メールサンプル



ポップアップが表示された場合は「閉じる」をクリック

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

(3)端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック

様
登録メールアドレス：
接続 ID：
初期パスワード：

イントラ SSL 運用窓口でございます。
この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、
誠にありがとうございます。

※認証ページ　　※メール本文

(4)ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」を入力し
「Change」ボタンをクリック

・現在のパスワード：初期パスワード
・新しいパスワード：任意　※8 文字以上英数字又は記号
・新しいパスワード(確認)：同上

以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

5. 証明書のインポート

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

(1)「safari」を開き、以下 URL へ接続。

URL	https://l2-ua.toyotasystems.jp



(2)ポップアップが表示された場合は「閉じる」をクリック

(3)「インポートアプリのダウンロード」をクリックし、アプリをダウンロード。

[ダウンロードされるアプリ]



(4) ダウンロードしたアプリをインストール。
「続ける」をクリック

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.



(5)「インストール」をクリック

(6)管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック



(7)「閉じる」をクリック

(8)手順(3)でインストールしたインストーラー削除する場合は、
「ゴミ箱に入れる」をクリック

※上記画面は環境により表示されないことがあります。表示されないことによる動作上の影響はありません。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

(9) UA に接続 ID と変更後のパスワードを入力し「ログイン」をクリック

(10) ポップアップの「許可」をクリック



(11) 手順(4)でインストールしたアプリが自動で起動するため、「証明書のインポート」ボタンをクリック



(12)管理者情報を入力し、「設定をアップデート」をクリック

(13)「OK」をクリック

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.



(14)「ログアウト」をクリックすることでアプリを終了する

インポートアプリがインストールされていない場合、以下画面が表示される

以上で証明書のインポートは完了です。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

6. Edge Client のアンインストール

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

アンインストール方法については、以下 Apple 社のページをご参照ください。

Mac でアプリを削除またはアンインストールする - Apple サポート（日本）

(https://support.apple.com/ja-jp/102610)

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

7. Global Protect のインストール

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

(1) 以下 URL からサービスサイトにアクセスし、「VPN クライアントソフト(MacOS 端末)」をクリックし、ダウンロードする。

URL	https://www.toyotasystems.com/service/network/intra-ssl-l2/

VPNクライアントソフト(MacOS端末)　インストーラー ›

(2) ダウンロードされたインストーラーを実行する

(3) 以下手順でインストールウィザードが実行される。「続ける」をクリック



(4)「続ける]をクリック



(5)「インストール]をクリック

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

(6)管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック



(7)「閉じる」をクリック

以上で Global Protect のインストールは完了です。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

8. VPN 接続

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

(1)「Global Protect」のアイコンをクリック

(2)「Portal(ポータル)」に以下情報を入力し、「接続」をクリック

URL(ATI 接続) @pati ユーザはこちら	ATI.gpcloudservice.com
URL(Wide 接続) @pwide ユーザはこちら	Wide.gpcloudservice.com または Wide2.gpcloudservice.com

※URL(Wide 接続)の選択が不明な場合はお問い合わせください

端末にプロキシが設定されている場合、接続中のネットワークによっては、アクセスが失敗する場合があります。その場合、プロキシ除外へ以下の URL を登録し、再接続してください。

【プロキシ除外対象 URL】

*.gpcloudservice.com

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.



(3) 認証画面から「username」と「パスワード」を入力し、「接続」をクリック

誤ったログイン情報を入力した場合、5 回失敗すると一定時間ログイン出来なくなるためご注意ください

接続中、以下ポップアップが表示された場合はダウンロードを選択せず、「後にする」、「OK」をクリックしてください。





©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

(4)タスクバーにアイコンが表示されます

(5)アイコン上でクリックすると「接続済み」と表示されます。

以上で接続は完了です。アプリケーションをご利用ください。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

9. 旧証明書の削除

実施対象：ケース⑤、ケース⑥

下記手順は、イントラ SSL Type-L2 に VPN 接続出来ることを確認後に実施ください。

また、**削除対象**は手順 3 で確認した**イントラ SSL Type-L で利用していた証明書**です。

手順 5 でインポートしたイントラ SSL Type-L2 用の新しい証明書と間違えないようご確認ください。



(1) キーチェーンアクセスを開く

※パスワード入力を求められた場合はログインパスワードを入力ください



(2) すべての項目を選択し、手順 3 で確認した証明書の接続 ID 名で検索

※旧証明書：「*@typel」「*@typelp」

新証明書：「*@pati」「*@pwide」

(3) 表示された証明書を展開し、表示された「Imported Private Key」を右クリックし削除

※パスワード入力を求められた場合はログインパスワードを入力ください

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.



(4) 表示された証明書を右クリックし削除
※パスワード入力を求められた場合はログインパスワードを入力ください

選択した証明書が削除されたことを確認し、完了です。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

10. Appendix

10.1 パスワード変更

(1)以下 URL へ接続

URL	https://l2-ua.toyotasystems.jp



ポップアップが表示された場合は「閉じる」をクリック

※接続後の画面

(2)「パスワード変更」ボタンをクリック

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

・接続 ID

・現在のパスワード：初期パスワード

・新しいパスワード：任意　※8 文字以上英数字又は記号

・新しいパスワード(確認)：同上

現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へパスワードリセットの依頼をしてください。

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

10.2 問い合わせ先

お問い合わせは以下連絡先へご連絡ください。

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
問い合わせサイト	https://ts-customer-center.custhelp.com/

©TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.