イントラ SSL Type-L(ATI 接続)

端末利用者接続マニュアル

Mac 版

Ver1.6

株式会社トヨタシステムズ



改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2018/2/1
1.1	パスワード有効期限の変更	2018/8/27
1.2	社名変更	2019/1/1
1.3	パスワード有効期限を無期限に変更	2019/4/1
1.4	問合せ先情報修正	2021/4/22
1.5	FAQ、ATI の記載とスクリーンショットを修正	2022/9/28
1.6	証明書がインストールされていないエラー表示時の対応手順を追加	2024/1/19



目次

改定履歴	2
はじめにお読みください	4
利用までの流れ	5
1.初回ログイン	6
2.証明書のインポート	
3.EdgeClient インストール	
4.SSL-VPN 接続	
5.パスワード変更	
問い合わせ先	



はじめにお読みください

画面イメージのユーザー名・表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。



利用までの流れ

認証方式によって導入 STEP が異なります。

認証方式が不明の場合は管理者へお問合せください。

STEP	パスワードのみ	パスワード&証明書			
1		初回ログイン			
2	-	証明書のインポート			
3		EdgeClient インストール			
4		SSL-VPN 接続			
	ア	プリケーションへ接続			



1.初回ログイン

(1) 端末登録完了通知メールを受信

※本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

[メールサンプル]

差出人: 宛先:	□イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>					
件名:	[イントラSSL]端末登録完了通知(@typelp) 2018/01/23 14:21:58				
 このメー お心当7	- ルは、登録メールアドレス宛に自動 たりのない場合は、お手数ですが本。	」 動的に送信しております。 メールの削除をお願い致します。				
*本メ-	- ルに返信しないでください。					
登録メー 接続 ID 初期パフ	様 - ルアドレス : ・ スワード :					
トヨタ? この度に 誠にあり	システムズイントラSSL運用窓口でござい は、弊社サービスにご登録いただきョ りがとうございます。	います。 まして、				
以下の≒	手順に従い、パスワードの登録を行 -	ってください。				
1.以T htt	FURLをクリック ps://ssl-ua.d-cruise.jp/					
2. 接線 3.新し <u>4.パ</u> ブ	売ID、初期パスワードを入力しログ J いパスワードを入力し、パスワー スワード登録後、接続	イン ドの登録				



(2) 端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

https://ssl-ua.d-cruise.jp

[メールサンプル]

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。 1. 以下 URL をクリック <u>https://ssl-ua.d-cruise.jp/</u> 2. 接続 ID、初期パスワードを人力しログイン 3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録 4. パスワード登録後、接続

[接続後の画面]

以下のポップアップは「閉じる」をクリック







(3) 端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を

入力し、「ログイン」ボタンをクリック。

[認証ページ]

[メール本文]



(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、

「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。

登録を行います 入力してくださ ームがある場合 または記号で入: 記FAQより「バ	録を行います。 力してください ムがある場合は とは記号で入力 FAQより「パン	す。 さい。 合は、パスワート 、力してください パスワードポリ :	ド変更は完了 ^。 シーを教えて	′しません。 ⊂ください 」	を参照くた	ざさい。			
_	_	_							
@1	@ty	otypel							
[
[000000000			
1									
				(()	hange				



1 : 現在のパスワード → 初期パスワード

2 : 新しいパスワード → 任意 ※6 文字以上英数字又は記号

:新しいパスワード(確認) → 同上



以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

認証方式が パスワードのみの場合 → 3.EdgeClient インストール

認証方式が パスワード&証明書 → 2.証明書のインポート

へ進んでください。

認証方式がわからない場合は、管理者へお問合せください。



2.証明書のインポート

(1)「safari」を開き、以下 URL へ接続。

https://ssl-ua.d-cruise.jp

[接続後の画面]

以下のポップアップは「閉じる」をクリック



 ●エンドユーザログイン [UA] ●ようこそ 端未認証局へ 	
 ▶ 接続ID ▶ パスワード ログイン 	
□パスワード変更 □マニュアルはこちら □インポートアブリのダウンロード	
	プライバシーポリシー



(2)「インポートアプリのダウンロード」をクリックし、アプリをダウンロード。

Oエンドユーザ	ログイン [UA]
UA 📲	こうこそ 第末認証局へ
▶接続ID ▶パスワード	ļļ
, ,	ログイン

DICAD-ド	<u>変更</u>
ロマニュアル	1256
■インポート:	アプリのダウンロード

[ダウンロードされるアプリ]



(3) ダウンロードしたアプリをインストール。

「続ける」をクリック





「インストール」をクリック

0 0	😓 Gleas Certimporterのインストール	
	"Macintosh HD"に標準インストール	
 はじめに インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	この操作には、コンピュータ上に5.4 MBの領域が必要です。 ディスク*Macintosh HD*にこのソフトウェアを標準インストールす るには、"インストール"をクリックしてください。	
	インストール先を変更 戻る インストール	

 \downarrow

 \downarrow

管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック

	ンストーラが新し 。	いソフトウェ:	アをインストールしょ	こうとしてい ま
2 許	可するにはパスワー	ドを入力してくた	!さい。	
	ユーザ名:			
/	ペスワード:			
		キャンセル	ソフトウェアを・	インストール



「閉じる」 をクリック



 \downarrow

手順(2)でインストールしたインストーラを削除する場合は、

「ゴミ箱に入れる」をクリック



※上記画面は環境により表示されないことがあります。

表示されないことによる動作上の影響はありません。



(4) UA に接続 ID と変更後のパスワードを入力し「ログイン」をクリック



(5) ポップアップの「許可」をクリック。





(6) 手順(3)でインストールしたアプリが自動で起動するため、

「証明書のインポート」ボタンをクリック。

	Gleas Certimporter	
		ΤΟΥΟΤΑ SYSTEMS
[のページ]		ログアウト
ユーザ情報		
▶ ユーザ情報		
▶ユーザ	登録日時:	
姓名		
接続ID		
★ 証明書情報		
▶発行済み証明書		
# 発行局	シリアル 有効期限	証明書のインボート
1 Toyota Digital Cruise CA		証明書のインポート

 \downarrow

管理者情報を入力し、「設定をアップデート」をクリック

\cap '	证明書信頼設定	に変更を加えようと	こしています。
	作可するに <mark>は</mark> パス	ワードを入力してくだ	さい。
	ユーザ名:		
,	ペスワード:		
		キャンセル	設定をアップデート



「OK」をクリック



 \downarrow

「ログアウト」をクリックすることでアプリは終了する

	Gleas Certimporter	
		ΤΟΥΟΤΑ SYSTEMS
[のページ]		ログアウト
ユーザ情報		
😰 のページ		
2 ユーザ情報		
▶ユーザ	登録日時:	
姓名		
接続ID		
♥ 証明書情報		
→ □□ 7] 目 日+K		
# 発行局	シリアル 有効期限	証明書のインポート
1 Toyota Digital Cruise C	A	ダウンロード済み



インポートアプリがインストールされていない場合、以下画面が表示される



以上で証明書のインポートは完了です。



3.EdgeClient インストール

(1) 以下 URL ヘアクセスし、インストーラをダウンロード。

URL

https://ssl-ua.d-cruise.jp/BIGIPEdgeClient_mac.zip

[ダウンロードされるファイル]



(2) ダウンロードされたファイルの中にある「mac_edgesvpn.pkg」を実行。

	BIGIPE	dgeClient_ma	c		
< >				Q. 検索	
よく使う項目	名前	^	変更日	サイズ	種類
AirDrop	Config tmp.f5c		2017年11月9日 15:49	7 KB	書語
 ■ マイファイル △ iCloud Drive 	🥪 mac_edgesvpn.pkg		2017年11月9日 15:49	18.1 MB	インフ
	opt-start		2017年11月9日 15:49	0/775	Unix
·A: アプリケーション					
🔜 デスクトップ					



「続ける」をクリック



 \downarrow

「インストール」をクリック





管理者情報を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリック

\cap	インストーラか新しいソフトウェアをインストールしようとしてい。 す。
1	許可するにはパスワードを入力してください。
	ユーザ名:
	パスワード:

 \downarrow

「閉じる」 をクリック



 \downarrow

「TS IntraSSL Client」という名前のアプリがインストールされる





以上で EdgeClient のインストールは完了です。



4.SSL-VPN 接続

(1)メニューバーの以下アイコンをクリック。



(2) 「VPN サーバの管理…」から「+」をクリック。





lanage VPN Gateways	
Sorver Address	
Server Address	
	Class
All rights Reserved.	Close
	All rights Reserved

(3) Server Name と Server Address に以下 URL を入力し、「作成」をクリック

URL	https://ssl-l.d-cruise.jp
•••	Manage VPN Gateways
Name	Server Address
Server Name:	https://ssl-l.d-cruise.jp/
Server Address	https://ssl-l.d-cruise.jp/
	Cancel 作成
+ - 🖉	
	Close



(4) 「Close」をクリックし閉じる。

• • N	lanage VPN Gateways	
Name	Server Address	
https://ssl-l.d-cruise.jp/	https://ssl-l.d-cruise.jp/	
+ - /		
		Close

(5) 認証方式がパスワード&証明書の場合、

以下のポップアップが表示されるため、「常に許可」をクリック。





(6) 「ユーザー名」(接続 ID)と「パスワード」を入力し、「ログオン」をクリック。

TS IntraSSL Client	
サーバ: https://ssl-l.d-cruise.jp/	
イントラSSLサービス Type-L	
ユーザー名	
ログオン	

 \downarrow

メニューバーのアイコンが白く変化する。





アイコンをクリックし、VPN の接続状態を確認。



以上で接続は完了です。アプリケーションをご利用ください。

※接続時に以下のエラーが表示された場合は以降の手順を実施ください。

問題なく接続できた場合は不要です。





(7) 「キーチェーンアクセス」をクリック。



(8) 識別プリファレンス「https://ssl-l.d-cruise.jp/」をクリック。





(9) 名前と場所に以下を入力し、「変更内容を保存」をクリック。

入力内容	https://ssl-l.d-cruise.jp/my.policy (com.f5networks.EdgeClient)
名前:場所:優先する証明書:	https://ssl-l.d-cruise.jp/my.policy (com.f5networks.EdgeClient) https://ssl-l.d-cruise.jp/my.policy (com.f5networks.EdgeClient)
Certificate tandard する効期 ② この 3 詳細な情報	toyotasystems.ids.soliton-ods.jp え 2028年10月24日 火曜日 1時51分13秒 アメリカ太平洋夏時間 証明書は有効です
	変更内容を保存

(10) (6)の手順にて再度接続を試みる。



5.パスワード変更

(1) 以下 URL へ接続

https://ssl-ua.d-cruise.jp

[接続後の画面]

以下のポップアップは「閉じる」をクリック



TOYOTA SYSTEMS	
●エンドユーザログイン [UA]	
● A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
ログイン コパスワード変更 コマニュアルはこちら	
□ <u>インポートアプリのダウンロード</u>	プライバシーボリシー



(2)「パスワード変更」ボタンをクリック

●エンドユーザログイン [UA]
●ようこそ 端末認証局へ
▶接続ID
▶パスワード
ログイン
Dパスワード変更
D <u>マニュアルはこちら</u>
■インポートアプリのダウンロード

(3) 「接続 ID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、

「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。

-roge	
🖁 パスワードの入力	
このページはパスワードの変更 2ォームに接続ID、パスワード 全項目入力必須です。空欄のフ パスワードは6文字以上の英数号 その他のパスワードポリシーは AQ	:登録を行います。 : 入力してください。 · ームがある場合は、パスワード変更は完了しません。 または記号で入力してください。 ኛ記FAQより「パスワードポリシーを教えてください 」を参照ください。
▶パスワードの入力	
接続ID 🚖 :	@typel
現在のパスワード 🚖 :	
新しいパスワード 🚖 :	
新しいパスワード(確認) 🚖 :	
現在のバスワード 文: 新しいパスワード 文: 新しいパスワード(確認) 文:	l

2





:新しいパスワード(確認) → 同上

🥂 現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へ

パスワードリセットの依頼をしてください。



以上でパスワード変更は完了です。



問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
問い合わせサイト	https://ts-customer-center.custhelp.com/